




Краткое описание параметров

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/server-pechati/kratkoe-opisanie-parametrov/
Дата сборки	06.10.2026

Краткое описание параметров

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Вкладка "Основные"
- 2: Вкладка "Настройка обмена"
- 3: Вкладка "Служба"



После установки программы на устройство, открывается окно с несколькими вкладками настроек программы.

- **Основные** - основные параметры используемые утилитой
- **Настройка обмена** - настройки получения `.xml` файлов с данными для печати
- **Служба** - используется для работы утилиты в службе (опционально)

Scanport PrintServer 1.5.0.30

Основные | **Настройка обмена** | Служба

Папка файлов:
C:\Program Files\Scanport\Scanport PrintServer\Files ... Открыть

Тип обмена: HTTP - сервер

Параметры HTTP - сервера

HTTP сервер не запущен

IP адрес	Порт
192.168.1.1	8000

☐ Запускать HTTP-сервер при запуске сервера печати

Запустить HTTP сервер Остановить HTTP сервер

Сохранить настройки

Scanport PrintServer 1.5.0.30

Основные | Настройка обмена | **Служба**

Служба не установлена

Установить службу

Запустить службу


Остановить службу

Удалить службу

☐ Запускать HTTP-сервер в службе

Сохранить настройки

1 Вкладка "Основные"




- **Статус сервера печати** - отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии сервера печати
- **Папка шаблонов** - папка на локальном диске устройства, где расположены шаблоны для печати
- **Принтер** - указывается принтер, который будет использоваться по умолчанию, если он не был указан в полученном из товаручетной системы .xml файле или при печати файла .pdf
- **Интервал опроса (сек)** - время, через которое происходит сканирование папки обмена файлов печати и отправка на принтер
- **Таймаут печати (сек)** - устанавливает максимальное время ожидания сервером печати ответа от драйвера принтера об отправке данных на печать, в противном случае .xml файл удаляется из папки обмена и очереди на печать.
- **Автоматически перезапускать сервер/службу** - период перезапуска сервера печати (сек)
- **Запускать сервер при открытии** - запускает сервер печати сразу после запуска программы
- **Сохранить настройки** - сохраняет указанные параметры на данной вкладке (неактивна, когда сервер запущен)
- **Старт/Стоп** - запускает или останавливает сервер печати
- **?** - отображает текущую версию сервера печати

2 Вкладка "Настройка обмена"

Доступно несколько типов обмена:

- HTTP-сервер - сервер печати выступает и HTTP-сервером
Учетная система отправляет данные на сервере печати по HTTP.
- Очередь печати в учётной системе - сервер печати подключается веб. публикации учетной системы
Сервер печати запрашивает данные из учетной системы.
- Локально - сервер печати ожидает появление файлов в локальном каталоге
Сервер печати опрашивает локальный каталог "Папка файлов".

Локально



- **Папка файлов** - каталог на локальном диске для сохранения `.xml` файлов с данными для печати
- **Тип обмена** - тип обмена `.xml` файлами между серверной утилитой и учетной системой

Параметры HTTP-сервера

Scanport PrintServer 1.5.0.30

Основные Настройка обмена Служба

Папка файлов:

C:\Program Files\Scanport\Scanport PrintServer\Files ... Открыть

Тип обмена: HTTP - сервер

Параметры HTTP - сервера

HTTP сервер не запущен

IP адрес Порт

192.168.1.63 9005

☐ Запускать HTTP-сервер при запуске сервера печати

Запустить HTTP сервер Остановить HTTP сервер

Сохранить настройки

- **Статус HTTP сервера** – отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии HTTP-сервера
- **IP адрес** – адрес интерфейса сетевого устройства на котором установлен сервер печати
- **Порт** – порт сетевого устройства, на котором установлен сервер печати
- **Запускать HTTP-сервер при запуске сервера печати** – при запуске сервера печати из вкладки «Основные», автоматически запускает HTTP-сервер
- **Запустить/Остановить HTTP сервер** – запускает или останавливает HTTP-сервер

Параметры подключения к учётной системе

- **Пользователь/Пароль** - пользователь и пароль для подключения к учетной системе
- **IP-адрес/Порт** - адрес и порт веб. публикации учетной системе
- **Наименование публикации** - наименование веб. публикации учетной системы
- **Произвольный адрес** - поле для ручного ввода адреса публикации

Адрес должен быть определённого формата `<адрес>:<порт>/<наименование публикации>/<расположение модуля>`.

Например, `http://192.168.1.93:8080/UT11/hs/DataMobileExch`, где:

- `http://192.168.1.93` - адрес публикации
- `:8080` - порт публикации (если протокол http и порт стандартный `:80`, то не указывается)
- `/UT11` - имя публикации
- `/hs/DataMobileExch` - модуль публикации
- **Таймаут подключения, сек** - время ожидания подключения к серверу веб. публикации учетной системы
- **Таймаут ожидания ответа, сек** - время ожидания ответа от сервера веб. публикации учетной системы

Лог обмена:

- **Записывать** - активация режима логирования запросов
Файлы логов обмена сохраняются в каталог серверной утилиты `\Scanport\Scanport`


`PrintServer\ErpHttpLogs` .

- **Хранить дней** - время хранения логов обмена

По кнопке **Проверить соединение** - возможно убедиться в корректности настройки и успешности подключения к публикации учетной системы.

По кнопке **Сохранить настройки** - происходит сохранение установленных параметров данной вкладки.

3 Вкладка "Служба"



- **Статус службы сервера печати** – отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии службы «ScanportPrintServerService»
- **Установить/Удалить службу** – запускает командную строку от имени пользователя под которым запущено данное программное обеспечение, для установки или удаления службы сервера печати с названием «ScanportPrintServerService»
- **Запустить/ Остановить службу** – запускает командную строку, приводящую к запуску или остановке сервера печати, действует аналогично, как если бы запуск или остановка происходили из раздела операционной системы «Службы»
- **Запускать HTTP сервер в службе** – при запуске службы сервера печати, так же будет запускаться и использоваться HTTP-сервер

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/server-pechati/kratkoe-opisanie-parametrov/>