



Сервер печати

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/server-pechati/
Дата сборки	06.10.2026

Сервер печати

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Краткое описание параметров
 - 1.1: Вкладка "Основные"
 - 1.2: Вкладка "Настройка обмена"
 - 1.3: Вкладка "Служба"
- 2: Интеграция и принцип работы
 - 2.1: Настройка сервера печати
 - 2.2: Настройка терминала сбора данных
- 3: Шаблон печати
- 4: Параметры XML-файлов
- 5: Примеры XML-файлов

Сервер печати **Scanport PrintServer** необходим для печати на сетевые и подключенные принтеры к серверу непосредственно из программного с


Важно

Функционал доступен только для лицензий **Онлайн** продукта **DataMobile** (см. [Лицензирование](#)).

Видео: <https://rutube.ru/video/8336a6f6482d03bf3c984a512d0559c5/>


Видео: <https://rutube.ru/video/a56ace370466bcbe3c76ac98d7ef528e/>

1 Краткое описание параметров




После установки программы на устройство, открывается окно с несколькими вкладками настроек программы.

- **Основные** - основные параметры используемые утилитой
- **Настройка обмена** - настройки получения [.xml](#) файлов с данными для печати
- **Служба** - используется для работы утилиты в службе (опционально)



1.1 Вкладка "Основные"




- **Статус сервера печати** - отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии сервера печати
- **Папка шаблонов** - папка на локальном диске устройства, где расположены шаблоны для печати
- **Принтер** - указывается принтер, который будет использоваться по умолчанию, если он не был указан в полученном из товароучетной системы
- **Интервал опроса (сек)** - время, через которое происходит сканирование папки обмена файлов печати и отправка на принтер
- **Таймаут печати (сек)** - устанавливает максимальное время ожидания сервером печати ответа от драйвера принтера об отправке данных и очереди на печать.
- **Автоматически перезапускать сервер/службу** - период перезапуска сервера печати (сек)
- **Запускать сервер при открытии** - запускает сервер печати сразу после запуска программы
- **Сохранить настройки** - сохраняет указанные параметры на данной вкладке (неактивна, когда сервер запущен)
- **Старт/Стоп** - запускает или останавливает сервер печати
- **?** - отображает текущую версию сервера печати

1.2 Вкладка "Настройка обмена"

Доступно несколько типов обмена:


- **HTTP-сервер** - сервер печати выступает и HTTP-сервером
Учетная система отправляет данные на сервере печати по HTTP.
- **Очередь печати в учётной системе** - сервер печати подключается веб. публикации учетной системы
Сервер печати запрашивает данные из учетной системы.
- **Локально** - сервер печати ожидает появление файлов в локальном каталоге
Сервер печати опрашивает локальный каталог "Папка файлов".

Локально



- **Папка файлов** - каталог на локальном диске для сохранения **.xml** файлов с данными для печати
- **Тип обмена** - тип обмена **.xml** файлами между серверной утилитой и учетной системой

Параметры HTTP-сервера



- **Статус HTTP сервера** – отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии HTTP-сервера
- **IP адрес** – адрес интерфейса сетевого устройства на котором установлен сервер печати
- **Порт** – порт сетевого устройства, на котором установлен сервер печати
- **Запускать HTTP-сервер при запуске сервера печати** – при запуске сервера печати из вкладки «Основные», автоматически запускает HTTP
- **Запустить/Остановить HTTP сервер** – запускает или останавливает HTTP-сервер

Параметры подключения к учётной системе

- **Пользователь/Пароль** - пользователь и пароль для подключения к учетной системе
- **IP-адрес/Порт** - адрес и порт веб. публикации учетной системе
- **Наименование публикации** - наименование веб. публикации учетной системы
- **Произвольный адрес** - поле для ручного ввода адреса публикации
Адрес должен быть определенного формата `<адрес>:<порт>/<наименование публикации>/<расположение модуля>` .
Например, `http://192.168.1.93:8080/UT11/hs/DataMobileExch` , где:
 - `http://192.168.1.93` - адрес публикации
 - `:8080` - порт публикации (если протокол http и порт стандартный `:80` , то не указывается)
 - `/UT11` - имя публикации
 - `/hs/DataMobileExch` - модуль публикации
- **Таймаут подключения, сек** - время ожидания подключения к серверу веб. публикации учетной системы
- **Таймаут ожидания ответа, сек** - время ожидания ответа от сервера веб. публикации учетной системы


Лог обмена:

- **Записывать** - активация режима логирования запросов
Файлы логов обмена сохраняются в каталог серверной утилиты `\Scanport\Scanport PrintServer\ErpHttpLogs` .
- **Хранить дней** - время хранения логов обмена

По кнопке **Проверить соединение** - возможно убедиться в корректности настройки и успешности подключения к публикации учетной системы.

По кнопке **Сохранить настройки** - происходит сохранение установленных параметров данной вкладки.

1.3 Вкладка "Служба"



- **Статус службы сервера печати** – отображается в шапке вкладки, информирует о текущем состоянии службы «ScanportPrintServerService»
- **Установить/Удалить службу** – запускает командную строку от имени пользователя под которым запущено данное программное обеспечение «ScanportPrintServerService»
- **Запустить/ Остановить службу** – запускает командную строку, приводящую к запуску или остановке сервера печати, действует аналогично операционной системе «Службы»
- **Запускать HTTP сервер в службе** – при запуске службы сервера печати, так же будет запускаться и использоваться HTTP-сервер

2 Интеграция и принцип работы

Принцип работы

Запущенный сервер печати с определённым периодом проверяет наличие новых файлов `.xml` в папке обмена, накладывает данные из полученного файла в очередь печати в качестве задания.

Допускается печать файлов `.pdf`, файлы с данным расширением отправляются на принтер «по умолчанию» указанный в сервере печати.

Важно

Сервер печати может отправить задание только на доступный принтер, т.е. нужный принтер должен быть добавлен в панель управления операционной системой. Если используется служба, то принтер должен быть доступен из-под учетной записи, под которой производится старт службы сервера печати.

Интеграция

Подразумевается, что уже выполнена **Интеграция** модулей **DataMobile** в учетной системе.

Для успешной интеграции сервера печати потребуется:

- Установить и настроить сервер печати Scanport PrintServer
- Выставить соответствующие настройки в ПО DataMobile
- Заполнить параметры печати для устройства в IC (АРМ Диспетчера / Устройства / Вкладка "Печать")

2.1 Настройка сервера печати

Установка сервера печати

Видео: <https://rutube.ru/video/64091b9256497ed5dc239ee3812d722a/>

Утилита [ScanportPrintServer](#) и конструктор шаблонов [ScanportTemplateConstructor](#) доступны для скачивания на **FTP-ресурсе** или **Я.Диск** - в К обозначенным ресурсам, так же есть доступ на официальном сайте компании <https://data-mobile.ru/download/>.


Примечание

Установка, бесплатно предоставляемого программного обеспечения, [Scanport PrintServer](#) ничем не отличается от установки большинства других серверов печати. Следуйте описанию шагов отображаемых во время установки.

Настройки сервера печати

Основные


Сервер печати **Scanport PrintServer** возможно запускать, сразу при запуске системы, установив соответствующий флаг в разделе **Основные** или



На вкладке **Основные** необходимо указать несколько параметров:

- Указать **папку** на локальном диске, где будут храниться нужные для печати **шаблоны**.
Данные шаблоны возможно сделать самостоятельно, взяв за основу поставляемые шаблоны в комплекте, и доступные сразу после установки [Server/Templates](#) . Отредактировать их возможно вручную, через текстовый редактор, или при помощи конструктора шаблонов, доступного по адресу [https://data-mobile.ru/download/](#).
- Указать **принтер по умолчанию**.
Если в файле `.xml` , выгруженном из учетной системы, не указан принтер, на который необходимо отправить задание, тогда печать произведет принтер по умолчанию.
- Указать **интервал опроса** папки файлов.
Если файлов несколько, то следующий файл считывается сразу, если следующего файла не обнаружено, тогда опрос происходит согласно заданному интервалу.
- После установки всех необходимых настроек, требуется **сохранить** их соответствующей кнопкой и запустить сервер печати кнопкой **Старт**.

Служба




Управление сервером печати, в данном случае, происходит через раздел “Служба” и соответствующие кнопки запуска и остановки, а также через вкладку “Настройка обмена”. Параметры устанавливаются в программе на вкладке “Основные” и сохраняются через кнопку «Сохранить настройки».

- Кнопка **Установить службу** запускает командную строку создающую службу «ScanportPrintServerService».
- Кнопка **Удалить службу** запускает командную строку удаляющую службу **ScanportPrintServerService**.

Так же, возможно запускать и HTTP сервер в службе, установив соответствующий флаг.

Внимание! При использовании службы, печать на принтер “Microsoft Print to PDF” становится недоступной.

Настройка обмена




На вкладке **Настройка обмена** необходимо указать несколько параметров:

- Указать **папку файлов** на локальном диске - папка, где будет производиться опрос на наличие новых файлов в формате **.xml**. В случае обнаружения сервером печати файла в формате **.xml**, считывается содержимое данного файла, накладывается на шаблон указанного файла принтер. После успешного считывания файла, сам файл удаляется из папки. Необходимо, чтобы у пользователя, под которым работает сервер, были права на чтение, редактирования, удаления файлов из папки.
- Выбрать подходящий **Тип обмена**: Локально, HTTP-сервер, Очередь печати в учетной системе
 - **Локально** - стоит выбрать, если сервер печати и сервер учетной системы расположены на одном ПК или есть возможность настроить обмен между ними.
 - **HTTP-сервер** - может подойти, если нет возможности расположить сервер печати там же, где установлен сервер учетной системы. В данном случае подразумевается, что сервер учетной системы будет обращаться к серверу печати. Примером выступает использование некоторых облачных сервисов IC, таких как: Scloud, 1BITcloud и подобных.

- **Очередь печати в учетной системе** - может подойти, если нет возможности расположить сервер печати там же, где установлен сервер учета. В данном случае подразумевается, что сервер печати будет обращаться к серверу учетной системы. Примером выступает использование некоторых облачных сервисов 1С, таких как: 1cfresh и подобных.

HTTP-сервер

Настройка HTTP-сервера необходима в случаях, когда учетная система расположена на сервере, где нет возможности установить сервер печати обмена с сервером печати.



Необходимо:

- Указать локальный **IP-адрес** сетевого интерфейса компьютера, на котором установлен сервер печати.
 - Указать любой не занятый **порт** для приложения (например: 9000).
 - **Сохранить** настройки HTTP сервера и **Запустить** его.
- *Файлы **.xml** переданные из учетной системы или с терминала сбора данных сохраняются в папку файлов указанную в поле **Папка файлов**

Примечание

Если после запуска HTTP-сервер останавливается через несколько секунд - вероятно указанный **порт** занят или **IP-адрес** не верный.

Внимание

Компьютер на котором установлен сервер печати обязательно должен быть доступен по сети с сервера где развёрнута учетная система.

Для этого может потребоваться внешний ip-адрес - там где установлен сервер печати, на маршрутизаторе - проброшенный порт, на компьютер (брандмауэра) для порта или приложения сервера печати.

В противном случае, получение и сохранение файлов **.xml** в «папку файлов» будет невозможно.

Проверить доступность запущенного HTTP-сервера возможно обратившись с сервера учетной системы через **telnet**, или из браузера с добав. <http://192.168.1.63:9005/printFile>).

Очередь печати в учетной системе

Настройка является альтернативой использования HTTP-сервера сервера печати, предназначение аналогичное - когда учетная система расположена на сервере **Scanport PrintServer**, а так же нет возможности указать общую папку обмена с сервером печати.

По сути для получения данных для печати используется публикация сервера учетной системы с модулями **DataMobile**, которую так или иначе ис

Scanport PrintServer 1.5.0.30

Основные **Настройка обмена** Служба

Папка файлов:
C:\Program Files\Scanport\Scanport PrintServer\Files ... Открыть

Тип обмена: Очередь печати в учетной системе ▾

Параметры подключения к учетной системе

Пользователь: tsduser IP: 192.168.1.93

Пароль: 123 Порт: 8080

Наименование публикации: UT11

Произвольный адрес: ☐

Адрес публикации: http://192.168.1.1/UT11/hs/DataMobileExch/

Таймаут подключения, сек: 15 Таймаут ожидания ответа, сек: 10

Сохранить настройки

Необходимо:

- Указать **пользователя** и **пароль** для доступа к публикации учетной системы.
- Указать **адрес публикации** заполнив соответствующие поля: "IP", "Порт", "Наименование публикации" или использовать "Произвольный адрес". При использовании сервисов подобных [1С:Фреш](#) - адрес публикации проще всего указать в поле произвольного адреса из-за специфичности.
- По кнопке **Проверить соединение** (успешность подключения) и **Сохранить настройки** по одноимённой кнопке.


Примечание

Логиrowание подразумевает сохранение файлов логов в каталог серверной утилиты `\Scanport\Scanport PrintServer\ErpHttpLogs`.

Сервер печати начнёт опрос сервера учетной системы на наличие данных для печати по установленному на вкладке "Основные" параметру "Имя публикации".

2.2 Настройка терминала сбора данных

На терминале сбора данных в разделе **Печать** настроек **DataMobile** достаточно выбрать в качестве типа печати **Сервер печати**.



Варианты печати:


Возможные варианты печати:

- печать товара
- печать документа
- печать упаковочного листа

Печать товара

Печать товара возможно осуществлять:


- из раздела "Операции" / "Печать"
- из списка ШК карточки товара
- из документа, через меню карточки строки
- через меню избранных действий
- по нажатию назначенной горячей клавиши



Печать документа

Печать документа возможно осуществлять:


- из списка документов шаблона
- через меню документа
- через меню информации о документе
- через меню избранных действий
- по нажатию назначенной горячей клавиши



Печать упаковочного листа

Печать документа возможно осуществлять:

- через форму генерации упаковочного листа
- через форму со списком всех упаковочных листов



3 Шаблон печати

В поставке с программой, в папке с шаблонами (для примера) поставляется ряд **шаблонов** с различными размерами для принтеров печати этикеток документов под офисный принтер с листами формата A4.

Шаблоны возможно сделать самостоятельно, взяв за основу поставляемые шаблоны в комплекте, и доступные сразу после установки в каталог

Отредактировать их возможно вручную, через текстовый редактор, или при помощи **конструктора шаблонов**, доступном на **Я.Диск** файл архива попасть через **наш сайт**.

Предопределённые элементы

В шаблон возможно добавить предопределённые элементы:

- **@Now:dd-MM-yyuuu@** - отображение текущей даты (сервера или ПК, где установлена программа) в пользовательском формате. Например, @Now:yyuu-MM-dd@ заменится на "2015-02-14".
- **@CurrentPage@** - выводит номер печатаемой страницы.
- **@CountPages@** - выводит количество печатающихся страниц. Например, фраза "Страница @CurrentPage@ из @CountPages@" отобразит "Страница 1 из 2". Теги пишутся в формате "@Price@". Например "@Price@ руб" заменится на "150 руб".

Чтобы на месте тега отобразился штрихкод, необходимо, чтобы тег в шаблоне начинался с метки **UIBarcode**, а **BarcodeValue** равнялось обозначению

```
<UILabel IsSelected="False" Text="@ArtName@" Width="206" Height="30" Margin="4.60629921259846,6.19291338582678,0,0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" av:Grid.Column="0" av:Grid.Row="0">
  <av:TextBlock Text="@ArtName@" FontFamily="Segoe UI" FontStyle="Normal" FontSize="12" TextWrapping="Wrap" />
</UILabel>
<UIBarcode BarcodeValue="@DmxBarcodePrint@" BarcodeType="GS1DMX" ShowBarcodeValue="False" IsSelected="True" Width="88" Height="30" Margin="124.606299212598,42.1929133858268,0,0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" av:Grid.Column="0" av:Grid.Row="0">
  <UIGrid SelectedCellRow="0" SelectedCellColumn="0" IsSelected="True" Border="{x:Null}" Width="Auto" Height="Auto">
    <UIGrid.RowDefinitions>
      <av:RowDefinition Height="0.5*" />
      <av:RowDefinition Height="Auto" />
    </UIGrid.RowDefinitions>
    <av:Image Stretch="UniformToFill" Width="Auto" Height="Auto" av:Grid.Row="0" />
    <UILabel Text="@Barcode@" FontSize="10" FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Center" Visibility="Visible" av:Grid.Row="1">
      <av:TextBlock Text="@Barcode@" FontFamily="Segoe UI" FontStyle="Normal" FontSize="10" TextWrapping="Wrap" />
    </UILabel>
  </UIGrid>
</UIBarcode>
<UILabel IsSelected="False" Text="@Attr1@" BorderThickness="10,10,10,10" Padding="0,0,0,0" Margin="5.60629921259846,49.0901,0,0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" av:Grid.Column="0" av:Grid.Row="0">
```

Например, полученное значение "12345" для переменной "@Barcode@" в **.xml** при печати по соответствующему шаблону преобразуется в:



Но проще и удобнее воспользоваться конструктором шаблонов.

Поддерживаемые типы штрих кодов **BarcodeType**:

- > Code 39
- > Code 93
- > Code 128
- > EAN 8
- > EAN 13
- > QR
- > GS1-128
- > SSCC
- > DMX
- > GS1DMX

Если необходимо включить **ваш** шаблон печати в очередную поставку сервера печати или создать новый силами **наших** специалистов - следу

4 Параметры XML-файлов

Сервер печати оперирует переменными в файле `.xml`.

Виды и количество переменных зависят от используемых в пользовательской конфигурации модулей **DataMobile**.

Модули **DataMobile** доступны для редактирования пользователями, соответственно возможно придумать свои переменные и выгружать их в текст, так штрих код, но есть и предопределённые переменные, которые представлены в описании шаблона печати (см. [Шаблон печати](#)).

Обязательные параметры для печати

Обязательные параметры в файле `.xml` для печати, находятся в корне тега **PrintData**:

- `@PrinterName@` – имя принтера для печати.
- `@TemplateName@` – имя шаблона печати.
- `@Count@` – количество копий печати.

Параметры на примере модулей DataMobile для 1С УТ11.5

- `@Address@` – адрес доставки
- `@ArtArticle@` – артикул
- `@ArtChar@` – характеристика номенклатуры
- `@ArtName@` – наименование товара
- `@ArtSN@` – серийный номер товара
- `@Attr@` – значение атрибута из настроек устройства в APM (нумеруются по порядку от 1 до 10 — Attr1 - Attr10)
- `@Barcode@` – штрихкод товара
- `@BarcodeGS1@` – штрихкод формата GS1
- `@Cell@` – помещение или помещение-отправитель документа
- `@Cell2@` – помещение-получатель документа
- `@CheckBarcode@` – штрихкод товара включающий цену: `руб.`, `коп.` и префикс `b`
- `@Client@` – клиент из исходного документа
- `@ClientGS1@` – штрихкод товара формата `01<barcode>310y<вес>`
- `@Comment@` – комментарий документа
- `@Company@` – организация из документа
- `@Count@` – количество копий
- `@CountNumber@` – порядковый номер строки в документе
- `@Date@` – текущая дата формата “dd.MM.yyyy”
- `@DmxBarcode@` – код маркировки (без спецсимвола `FNC`)
- `@DmxBarcodePrint@` – код маркировки для печати
- `@DocBarcode@` – ШК документа
- `@DocDate@` – дата документа
- `@DocNumber@` – номер документа (через чистую строку)
- `@GTIN@` – извлеченный ШК из кода маркировки
- `@Itog@` – строковое значение **Итого:**
- `@Kf@` – коэф. числовое значение ЕИ (единица измерения) ШК
- `@Measure@` – наименование единицы которое найдено по ШК в 1С
- `@MeasureName@` – наименование единицы, которое присылает ПО
- `@Number@` – номер документа
- `@Pack@` – номер упак. листа
- `@Price@` – цена товара
- `@Price1@` – дополнительная цена1
- `@Price2@` – дополнительная цена2
- `@Price3@` – дополнительная цена3
- `@PrinterName@` – наименование принтера (указывается в плане обмена)
- `@QNT@` – кол-во товара в документе

- @Qnt@ - кол-во товара в документе
- @QNTPack@ - кол-во упаковок товара в документе
- @QNTRows@ - кол-во строк товара
- @QNTdifference@ - расхождения план/факт (передаётся если в шаблоне есть наименование _difference)
- @QNTfact@ - кол-во факт подобрано (передаётся если в шаблоне есть наименование _difference)
- @QNTplan@ - кол-во план (по заданию) (передаётся если в шаблоне есть наименование _difference)
- @QRData@ - составной ШК из всех ШК товаров в документа
- @QtyFrac@ - значение кол-ва товара после запятой
- @QtyInt@ - целое значение кол-ва товара
- @Qty@ - значение кол-ва товара универсальное (если дробной части нет - отображается как * @QtyInt@)
- @SN@ - серия при печати документа
- @SN_TYPE_*@ - серия определённого типа (номер партии, дата производства, срок годности, номер ГТД и т.п.), где * значение типа серии, н тогда переменная в шаблоне должна быть вида * @SN_TYPE_17@
- @Summ@ - общее кол-во по всем товарам в документе
- @SummRows@ - общее кол-во строк товаров в документе
- @Warehouse@ - склад или склад-отправитель документа
- @Warehouse2@ - склад-получатель документа
- @TSD@ - наименование ТСД
- @TemplateName@ - наименование шаблона печати (указывается в настройках устройства APM)
- @Unit@ - наименование ед.измерения
- @UserName@ - пользователь авторизации в ТСД

5 Примеры XML-файлов

Упрощённый пример XML файла

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<PrintData>
  <PrinterName>Zebra TLP3842</PrinterName>
  <TemplateName>20x30.sctmpl</TemplateName>
  <Count>1</Count>
  <Head>
    <HeadParam1> Head TextParam1</ HeadParam1>
  </Head>
  <Detail>
    <Item>
      <DetailParam1>Detail TextParam1</DetailParam1>
    </Item>
  </Detail>
  <Summary>
    <SummaryParam1>Summary TextParam1</SummaryParam1>
  </Summary>
  <Footer>
    <FooterParam1>Footer TextParam1</FooterParam1>
  </Footer>
</PrintData>
```

Пример XML-файла с данными

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrintData>
  <PrinterName/>
  <TemplateName>A4_UPL.sctmpl</TemplateName>
  <Count>1</Count>
  <Head>
    <Client>SP</Client>
    <Date>01.04.2020 14:39:23</Date>
    <Number>000000018</Number>
    <Barcode>UPL000000018</Barcode>
    <Pack>000000018</Pack>
  </Head>
  <Detail>
    <Item>
      <ArtName>Сыр Покфор </ArtName>
      <Barcode>2000000000121</Barcode>
      <QNT>254,4</QNT>
      <QNTPack>254,4</QNTPack>
      <Unit>шт</Unit>
      <SN1>00000005</SN1>
      <SN2>06.11.2019</SN2>
      <QNTRows>18</QNTRows>
    </Item>
    <Item>
      <ArtName>Сыр Моцарелла</ArtName>
      <Barcode>2000000000091</Barcode>
      <QNT>215,15</QNT>
      <QNTPack>215,15</QNTPack>
      <Unit>шт</Unit>
      <SN1>00000010</SN1>
      <SN2>31.03.2020</SN2>
      <QNTRows>15</QNTRows>
    </Item>
  </Detail>
  <Summary>
    <Summ>469,55</Summ>
    <SummRows>33</SummRows>
  </Summary>
  <Footer>
    <Date>2020-4-9</Date>
    <User>Аркадий Иванович</User>
  </Footer>
</PrintData>
```

Пример XML-файла файла этикетки КМ(кода маркировки) с данными

В качестве штрих кода КМ выводится переменная **DmxBarcodePrint**, но возможно выводить свою переменную. Необходимо соблюдать правило того что бы сервер печати понимал, что печатается именно **GS1DMX**. А именно, перед первым тегом и после каждого тега переменной длины не

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrintData>
  <PrinterName/>
  <TemplateName>58x40 GS1DMX_Label_Marking.sctmpl</TemplateName>
  <Count>1</Count>
  <Head>
    <ArtName>Сапоги ''Премьера''</ArtName>
    <Barcode>2000000058436</Barcode>
      <DmxBarcodePrint>~d029010290000000149721)ig%&Z/xd?VAY~d029918023~ d02992w+ckWRtSMtbIuUFtKvvUnFw9g/dU9yKA7zW1U0d3
      <DmxBarcode>010290000000149721)ig%&Z/xd?VAY91802392w+ ckWRtSMtbIuU FtKvvUnFw9g/dU9yKA7zW1U0d3Nn3FNP7nIoYpJxsNFL
    <GTIN>02900000001497</GTIN>
    <SN>)ig%&Z/xd?VAY</SN>
    <Price>6500</Price>
    <Price1>3600</Price1>
    <Price2>4800</Price2>
    <Price3>3800</Price3>
    <Attr1>00-00000290</Attr1>
    <Attr2>Осень</Attr2>
    <Attr3>Новый</Attr3>
    <Attr4>шт</Attr4>
    <Attr5/>
    <Attr6/>
    <Attr7/>
    <Attr8/>
    <Attr9/>
    <Attr10/>
  </Head>
  <Detail/>
  <Footer/>
</PrintData>
```