



Вспомогательное ПО

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/vspomogatelnoe-po/
Дата сборки	06.10.2026

Вспомогательное ПО

СОДЕРЖАНИЕ

1: MyPhoneExplorer

2: FileZilla

Представленные в статьях программные продукты не являются продуктами **компании Сканпорт**, мы **не гарантируем** работоспособность данных приложений, данные статьи имеют исключительно ознакомительный характер.

Примечание

По вопросам работы приложений необходимо обращаться к разработчикам данного программного обеспечения.

1 MyPhoneExplorer

Видео: <https://rutube.ru/video/ac6fa029f770d5411246d75699e7265d/>

Скачать MyPhoneExplorer можно на [официальном сайте](#).

2 FileZilla

Пример настройки FTP-сервера под управлением ОС Windows.

Настройка старой версии FTP FileZilla Server (0.9.53)

Видео: <https://rutube.ru/video/7c42e30e52f5ebc5cd8ffc8b24b275d4/>

Настройка новой версии FTP FileZilla Server (1.8.1)

Важно

Данный пример несёт лишь рекомендательный характер и не несёт запрета на использование иных серверных утилит или настроек.


Ресурсы

Скачать FTP-сервер **FileZilla Server** возможно на [официальном сайте](#).

Скачать FileZilla Server




[FileZilla Server 1.8.1](#)



[FileZilla Server 1.8.1 \(Apple Silicon\)](#)

[FileZilla Server 1.8.1 \(Intel\)](#)



[FileZilla Server 1.8.1](#)

Исходный код

[FileZilla_Server_1.8.1_src.tar.xz](#)


Установка

При установке подтверждать и соглашаться со всем что предлагает установщик.

Отметим лишь наиболее важные моменты.


- на вкладке **Choose Components** обязательно отметить: **Server**, **Administration interface**

(что бы был установлен сам сервер и интерфейс администратора, для взаимодействия с ним)



- на вкладке **Server settings** - установить **Install as service, started with Windows (default)**


(что бы сервер установился, как служба и запускался при старте ОС Windows)



- на следующей вкладке **Server settings** - опционально, установить пароль и сменить порт


(важно запомнить эти данные, они необходимы для доступа к интерфейсу администратора сервера)

(если установка ознакомительная - оставить значения по умолчанию)




- на вкладке **Admin Settings** - отметить галочкой **Start administration interface after setup completes**

(для удобства дальней настройки, что бы после установки - интерфейс администратора запустился автоматически)




Настройка

После установки - откроется окно [Administration interface](#) . Нажать [Connect to Server...](#)



Ввести порт и пароль (если при установке на вкладке [Server settings](#) ничего не меняли, то просто нажать [OK](#))




В левом верхнем углу окна - нажать [Server](#) .

Сервер должен быть уже запущен, если это не так - нажать [Connect...](#) .

(если этого не произошло, возможно для запуска службы [filezilla-server](#) используется не тот пользователь или 21 порт, что установлен по умолчанию - занят другим сервером FTP или иной программой)

Перейти в настройки нажатием [Configure...](#) .



Через раздел [Rights management](#) / [Users](#)

- создать пользователя подключения к ftp по кнопке [Add](#) , например: [tsduser](#)
- включить использование пользователя - отметив галочкой [User is enabled](#)
- установить пароль пользователя - для [Authentication](#) выбрать [Require a password to log in](#)

*в поле с подсказкой [Leave empty to keep existing password](#) - указать пароль, например: [123](#)

- назначить корневой каталог для текущего пользователя - в блоке [Mount points](#) добавить запись


в поле [Virtual path](#) указать [/](#) , а в [Native path](#) указать путь к желаемому каталогу обмена, например: [I:\FTP\!DM Exch](#)

- убедиться в выданных разрешениях - в блоке [Mount options](#) для [Access mode](#) установлено [Read + Write](#)

*отметить дополнительные параметры: [Apply permissions to subdirectories](#) , [Writable directory structure](#) , [Create native directory if it does not exist](#) (опционально)

- кнопками [Apply](#) и [OK](#) - подтвердить принятие изменений

В итоге получится, что у нас есть пользователь `tsduser` с паролем `123` и корневым каталогом `I:\FTP\!DM Exch` на который есть права на чтение и запись.



На этом, настройка сервера FTP `FileZilla Server` завершена.


Проверка доступа

Что бы убедиться, что сервер работает и всё сделано верно, возможно проверить доступность сервера с этого же ПК. Попробовать перейти из проводника ОС Windows по адресу формата `ftp://<пользователь>:<пароль>@<адрес компьютера>:<порт>/` (если установлен порт умолчанию `21`, то он не указывается).

*например: `ftp://tsduser:123@localhost/`.


Важно

Переход осуществлять не через браузер, а через проводник ОС Windows.



Откроется корневой каталог из настроек пользователя для сервера FTP.

Т.е. по сути, произойдёт подключение к настроенному FTP-серверу.



Внимание

Подключение к файловому серверу должно быть доступно с других устройств этой же подсети, для проверки доступности файлового сервера.

В проводнике с других устройств, наберите `ftp://IP-адрес компьютера на который установлен файловый сервер:порт` (по умолчанию 21, не указывается) ,

Примечание! Если в ответ отображается сообщение, что сервер не доступен, то, в большинстве случаев (в особенности, если используется не стандартный порт подключения), необходимо в брандмауэре компьютера, где установлен сервер – создать соответствующие правила.

В случаях, если сервер находится за NAT и имеет внешний IP-адрес, то, дополнительно, требуется осуществить проброс портов на маршрутизаторе, или любым иным способом организовать доступность файлового сервера.

Далее необходимо проверить настройки на терминале сбора данных в программе **DataMobile**.

В разделе **Настройки / Обмен / Учетная система** - выбрать тип обмена **FTP-сервер**, ввести данные для подключения (IP адрес компьютера, где установлен «ftp-сервер», порт, логин и

пароль), нажать кнопку **Проверить**.

Если всё верно, то терминал сообщит об этом - ПО само создаст необходимую структуру подкаталогов для обмена файлами с учетной системой.

