




Настройки

Продукт	DM.Прайсчекер
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-android-mobilnoe-po/nastroyki/
Дата сборки	06.10.2026

Настройки

СОДЕРЖАНИЕ


- 1: Основные
- 2: Интерфейс
 - 2.1: Пользовательский шаблон интерфейса
- 3: Время
- 4: Сканирование
- 5: Обмен



Переход в настройки приложения **DM.Прайсчекер** осуществляется с главного экрана по кнопке **Настройки**


- **Проверить обновление** - по нажатию на кнопку осуществляется получение обновлений на устройстве из папки в корне серверной утилиты (`DMPPriceChecker_Server\client`) В текстовом файле `ver.txt` указать значение отличное от установленной версии При этом в файле `ver.txt` версия ПО должна быть указать через точки (пример: `2.0.1`) **Файл обновления должен иметь название** `app-debug.apk```
- **Синхронизировать** - по нажатию на кнопку осуществляется получение настроек устройством, заданных в серверной утилите

1 Основные




- **Режим работы** - выбор режима работы с данными **Демо** - работа приложения с локальными данными без синхронизации с сервером **Подключение к серверу** - работа приложения с доступом к серверу для передачи и получения данных При активации режима "Подключение к серверу" в общем списке настроек начинает отображаться раздел "Обмен", в котором производится настройка подключения к серверу.
- **Пин-код** - параметр устанавливает код разблокировки для доступа к настройкам из режима сканирования
- **Показывать рекламу** - параметр разрешает отображение рекламных материалов во время бездействия устройства. Рекламные материалы загружаются на сервер DM.Прайсчекер из каталога **Папка с рекламой**, который задаётся в серверной утилите, в блоке **Поиск товара «Локальный»**
- **Озвучивать стоимость товара** - настройка активирует встроенное голосовое оповещение о текущей стоимости товара при сканировании **Скорость воспроизведения** - параметр позволяющий изменить скорость воспроизведения озвучивания стоимости товара

- **Спящий режим** - настройка отвечает за выбор энергосбережения устройства **Системный** - в соответствии с настройками операционной системы **Не засыпать при загрузке** - дисплей остаётся включенным при загрузке данных **Не засыпать** - дисплей всегда включен




- **Запускать сканирование на старте** - при активной настройке, при запуске программы, сразу запускается режим сканирования
- **Автозапуск приложения** - после принудительной перезагрузки устройства, приложение запускается автоматически Работоспособность параметра зависит от версии ОС Android и конкретной версии прошивки устройства.


2 Интерфейс



- **Время** - настройки времени ожидания и отображения информации (см. в статье [Время](#))
- **Шаблон** - вариант отображения сканируемых данных при работе в приложении



- **Встроенный** - по умолчанию встроенный в приложение
- **Пользовательский** - собственный шаблон
- **Ориентация приложения** - позволяет подобрать удобное отображение интерфейса приложения





- **Вертикальная** - вертикальное отображение
- **Горизонтальная** - горизонтальное отображение (по умолчанию)
- **Вертикальная (180 градусов)** - перевёрнутое вертикальное отображение
- **Горизонтальная (180 градусов)** - перевёрнутое горизонтальное отображение

2.1 Пользовательский шаблон интерфейса

В каталоге установленного сервера DM.Прайсчекер [Scanport\Scanport PriceChecker\WebTemplate](#) находятся две папки:

- Custom - папка для пользовательского шаблона интерфейса
- Default - папка с примером шаблона интерфейса





В папке “Default” лежит архив с примером, внутри которого файлы пользовательского шаблона интерфейса

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to `C:\Program Files\Scanport\Scanport PriceChecker\WebTemplate\Default\template.zip\`. The left sidebar shows the navigation pane with 'Этот компьютер' expanded, listing various drives and locations. The main pane displays the contents of the ZIP file in a table format.

Имя	Размер	Сжатый	Изменен	Создан	Открыт	Атрибуты	Зашифров...	Коммента...	CRC	Метод	Характе
images	19 972	9 322	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	D	-	-	43283376	Store	NTFS
fonts	477 420	260 886	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	D	-	-	B7E9F4E1	Store	NTFS
scripts.js	7 685	1 617	2024-11-26...	2024-11-26...	2024-11-26...	A	-	-	DEB71635	Deflate	NTFS
styles.css	10 831	1 632	2024-10-30...	2024-10-30...	2024-11-26...	A	-	-	6638AE6C	Deflate	NTFS
index.html	442	262	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	BB9E775E	Deflate	NTFS
content_wait_scan_block.html	156	134	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	F9705CEB	Deflate	NTFS
content_article_block.html	1 407	380	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	4894976B	Deflate	NTFS
content_not_found_block.html	120	95	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	8F577BDE	Deflate	NTFS

Выделено объектов: 0 / 8

В шаблоне должны быть **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ** файлы:


- HTML-разметки (файлы с расширением .html)
- Стилей (файл с расширением .css)

- Скриптов отображения данных (файл с расширением .js)
- Каталоги со шрифтами и фоновыми изображениями


Базово ПО загружает в WebView данные из `index.html`

- если приложение в ожидании сканирования - используем блок из файла `content_wait_scan_block.html`
- если приложение отображает информацию о товаре - используем блок из файла `content_article_block.html`
- если приложение получило не нашло информацию по штрихкоду - используем блок из файла `content_not_found_block.html`


После создания пользовательского шаблона интерфейса архив необходимо поместить в папку "Custom"



Далее в сервере DM.Прайсчекер нужно перейти на вкладку "Настройки устройств" и указать тип шаблона "Пользовательский", а затем нажать "Сохранить"




Из мобильного приложения DM.Прайсчекер необходимо выполнить синхронизацию с сервером




После синхронизации в каталоге мобильного приложения

com.scanport.nl.pricechecker/files/resources/templates/custom будут находиться файлы пользовательского шаблона интерфейса





Теперь при работе в режиме сканирования будут использоваться параметры из пользовательского шаблона интерфейса

3 Время




- **Отображение информации о товаре** - параметр задает временный период отображения информации об отсканированном товаре (в секундах)
- **Ожидание рекламы** - параметр устанавливает время ожидания перед включением рекламы при простое устройства (в секундах)
- **Отображения рекламы** - параметр устанавливает время отображения слайда рекламы (в секундах)

4 Сканирование



- **Производитель** - указывается производитель устройства для применения корректных настроек встроенного сканера
- **Внешний сканер** - настройка активирует использование внешнего bluetooth или usb сканера



- **Чувствительность сканера** - параметр определяет ожидаемую скорость получения данных с внешнего устройства (по умолчанию "30") Если есть проблемы со значением, установленным по умолчанию, то необходимо уменьшить или увеличить данный параметр на 10-15 пунктов

5 Обмен

16:50 88 %

< Обмен

IP-адрес сервера

192.168.1.200

Порт

8000

Проверить Сохранить

16:50 88 %

< Обмен

Синхронизация настроек ?

3600 сек.

Синхронизация рекламы ?

7200 сек.

Проверить Сохранить

- **IP – адрес сервера** - IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер **DM.Прайсчекер**
- **Порт** – порт сервера, по которому пройдет подключение устройства
- **Синхронизация настроек** - параметр устанавливает время (в секундах), через которое будет происходить обращение к серверу и проверка на наличие измененных настроек

Если изменения присутствуют, то настройки будут синхронизированы

- **Синхронизация рекламы** - параметр устанавливает время (в секундах), через которое будет происходить обращение к серверу и проверка на наличие новых рекламных файлов

Если новые файлы есть, то данные будут синхронизированы

- **Проверить** - по нажатию на кнопку осуществляется проверка соединения с сервером
- **Сохранить** - по нажатию на кнопку осуществляется сохранение настроек обмена

Видеоинструкции

Настройка онлайн-обмена

Видео: <https://rutube.ru/video/f9fea8d09f5d6a4c40da43d0047c1d71/>

Настройка офлайн-обмена

Видео: <https://rutube.ru/video/97d7fa55eac37098e31bd38b105b94ba/>

<https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-android-mobilnoe-po/nastroyki/>