



Модуль ЕГАИС ОПТ

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/1c/online/modul-egais-opt/
Дата сборки	31.08.2026

Модуль ЕГАИС ОПТ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Настройки шаблонов ЕГАИС ОПТ
- 2: Печать групповых упаковок

Данный вид модулей **DataMobile** конфигурации 1С используется только для модулей **КТ2000** (оптовый вариант). Поддерживаемые конфигурации 1С:

- 1С: Управление торговлей алкогольной продукцией, ред. 11.5 ([скачать модуль](#))

Для работы с ОПТ-овыми шаблонами и документами необходимо предварительно включить использование ОПТ модуля: [АРМ диспетчера](#) -> [Проверки](#) -> [ЕГАИС ОПТ](#) - включить использование.

С [31.03.2026](#) - ОПТ модуль интегрирован в типовые модули [UT11_KA2_ERP\(Rus\)_UT3.2\(UkrKz\).cf](#) (для обычной УТ11/КА2/ЕРП и тп.).

При переходе с модулей ОПТ [UTAP11_KATAP2_EGAIS_OPT.cf](#) на типовые [UT11_KA2_ERP\(Rus\)_UT3.2\(UkrKz\).cf](#) - все документы, шаблоны и соответствующие данные сохраняются.

После включения станут доступны вкладки: [Документы ЕГАИС ОПТ](#), [Шаблоны ЕГАИС ОПТ](#) и [Агрегация ЕГАИС ОПТ](#) (см. [Печать групповых упаковок](#))

Документы ЕГАИС ОПТ	Документы	Новые товары	Устройства	Шаблоны ЕГАИС ОПТ	Шаблоны	Проверки	Аналитика	Агрегация ЕГАИС ОПТ	Пользователи и роли
---------------------	-----------	--------------	------------	-------------------	---------	----------	-----------	---------------------	---------------------

Допуски весовых товаров	Допуски ОСГ	ВСД по товару	Маркировка	ЕГАИС ОПТ
-------------------------	-------------	---------------	------------	-----------

ЕГАИС ОПТ: ☒

Настройка для работы с подсистемой ЕГАИС (для конфигураций УТАП11 КТ-2000).

Шаблоны

При создании собственных шаблонов за основу рекомендуется брать шаблоны "по умолчанию". Чтобы настроить шаблон (бизнес-процесс) необходимо перейти на вкладку **Шаблоны ЕГАИС ОПТ** и открыть выбранный шаблон.

Документы ЕГАИС ОПТ
Документы
Новые товары
Устройства
Шаблоны ЕГАИС ОПТ
Шаблоны

Создать
Найти...
Отменить поиск
Создать шаблоны по умолчанию

Наименование
Акт Фиксации
Инвентаризация
Отгрузка
Перемещение
Постановка
Постановка (генерация)
Приемка
Списание

Настройка шаблона ЕГАИС ОПТ осуществляется тем же способом, что и настройка обычного шаблона документа в **DataMobile**.

Документы

Создание заданий (Документов-ТСД) для устройств происходит из отдельной вкладки **Документы ЕГАИС ОПТ**. Работа с Документами-ТСД строится аналогичным способом, что и с обычными модулями **DataMobile**.

Документы ЕГАИС ОПТ
Документы
Новые товары
Устройства
Шаблоны ЕГАИС ОПТ
Шаблоны
Проверки
Аналитика
Агрегация
Пользователи и ро

Создать
Установить отбор
Заблокировать
Разблокировать
Внести в базу

Шаблон	Исходный документ	ТСД	Приоритет	Д
Приемка	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (КТ-2000) 00ЦБ-000369 от 28.03.2023 6:...	Q032397091		1
Приемка	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (КТ-2000) 00ЦБ-000416 от 04.04.2023 12:...	F5386D0200013...		1
✗ Приемка	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (КТ-2000) 00ЦБ-000416 от 04.04.2023 12:...			1

Важно

Так как в обработках 1С практически отсутствуют запреты на установку параметров различных комбинаций параметров, не исключаются ситуации, когда пользователь может установить противоречащие логике работы ПО или товароучетной системы параметры шаблона.

Это может привести к ошибочному поведению ПО или выводу ошибок со стороны используемой учетной системы. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с описаниями параметров шаблонов.

1 Настройки шаблонов ЕГАИС ОПТ

Настройка шаблона ЕГАИС ОПТ осуществляется тем же способом, что и настройка обычного шаблона документа в **DataMobile**.

Для шаблона доступны следующие общие параметры:

- Код - порядковый номер шаблона, по нему происходит сортировка списка шаблонов на ТСД.
- Наименование - название шаблона, может быть любым, длина – до 20 символов.
- Вид исходного документа - задается тип документа из 1с, который будет обрабатываться в рамках шаблона.
- Табличная часть исходного документа - указывается табличная часть исходного документа, с которой будет вестись работа (обычно используется табличная часть Товары).
- Вид подчиненного документа - задается тип документа 1с, который будет создан на основании выгруженного (необязательный параметр). Например, если на основании исходящей ТТН необходимо, при загрузке данных, создавать документ реализации.
- Табличная часть нового (подчиненного документа) - указывается, если выбран подчиненный документ, табличная часть подчиненного документа (обычно используется табличная часть товары).

Для шаблона доступны следующие вкладки настроек:

- Автовыгрузка (см. инструкцию к **DataMobile**: [Автовыгрузка](#))
- Автозагрузка (см. инструкцию к **DataMobile**: [Автозагрузка](#))
- Общее

Общее

Документы ЕГАИС ОПТ | Документы | Новые товары | Устройства | Шаблоны ЕГАИС ОПТ | Шаблоны | Проверки | Аналитика | Агрегация | Пользователи и роли

Создать |  | Найти... | Отменить поиск |  Создать шаблоны по умолчанию

Наименование

- [К] Приемка (помарочно)
- Акт Фиксации
- Задание для ТСД (КТ-2000)
- Инвентаризация
- Отгрузка через заявку
- Отгрузка через ТТН
- Перемещение
- Постановка
- Постановка (генерация)**
- Приемка
- Списание

☆ **Постановка (генерация) (DataMobile: Шаблоны документов ЕГАИС)**

Записать и закрыть | Записать

Код:

Наименование:

Исходный документ:

Табличная часть исходного документа:

Новый (подчиненный) документ:

Табличная часть нового (подчиненного документа):

Общее | Автовыгрузка | Автозагрузка

Создание новых документов: ☒

Загрузка товаров с документами: ☐

Обновление задания документов: ☐ 

Выгрузка документов с нарушенным заданием: ☒ Разрешить ☐ Предупредить ☐ Запретить

Режим записи табличной части исходного документа: ☐ Не изменять ☐ Дополнять ☒ Заменять

Online-передача строк на сервер: ☒ 

Автоматическая выгрузка выполненных документов: ☐

Сканирование

Поиск товара:

Проверка задания:

Нарушение задания:

Упаковочные листы

Ввод упак. листов:

Генерация упак. листа:

Количество марок в коробе:

 Техническая поддержка

Общие

Настройка	Описание	Параметры настройки
Создание новых документов	Настройка позволяет работать не только по документам-заданиям системы, но и создавать по данному шаблону новые документы на терминале.	-
Загрузка товаров с документами	Настройка позволяет загружать номенклатурные позиции вместе с документом-тсд (заданием).	-
Обновление задания документов	Настройка позволяет получать в режиме онлайн все изменения в документе 1С, если они были произведены после выгрузки документа-тсд (задания) на терминал.	-
Выгрузка документов с нарушенным заданием	Определяет возможность нарушать задание.	Разрешить - неправильно собранный документ (отличающийся от документа-задания 1С) будет выгружен с терминала без предупреждений. Спросить - о выгрузке неправильно собранного документа (отличающегося от документа-задания 1С) оператор получит уведомление и должен будет принять решение (разрешить/запретить). Запретить - неправильно собранный документ (отличающийся от документа-задания 1С) не будет выгружен с терминала.

Настройка	Описание	Параметры настройки
Режим записи табличной части нового документа	Определяет один из вариантов изменения табличной части документа на внесении результатов подбора.	Не изменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного документа изменена не будет, будет добавлен только комментарий и ответственное лицо, которым является пользователь терминала (например, используется, когда работа происходит строго по заданию и нарушать его, либо изменять документ ТС нельзя). Дополнять - при загрузке данные из терминала будут добавлены к данным в табличной части исходного или подчиненного документа (например, используется при проведении инвентаризации с помощью нескольких терминалов, когда на каждый терминал выгружается один пустой документ ТС, в который в дальнейшем происходит добавления фактических данных с терминалов). Заменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного документа будет заменена на фактические данные с терминала (например, используется, когда фактические данные могут отличаться от учетных, либо создается новый документ ТС).
Online-передача строк на сервер	Настройка позволяет передавать каждую завершённую строку с терминала в обработку обмена АРМ диспетчера.	-
Автоматическая выгрузка выполненных документов	Настройка определяет необходимость автоматической выгрузки документа с устройства по факту совпадения выбранного количества с количеством из задания.	-
Не изменять ответственного/менеджера	На внесении результатов подбора в учетную систему - не производит изменение ответственного/менеджера.	-

Подраздел "Сканирование"

Настройка	Описание	Параметры настройки
Поиск товара	Определяет где необходимо производить поиск карточек товаров при подборе.	Не искать - штрихкод товара не будет сопоставлен со справочниками и будет записан в документ как неизвестный. Искать в БД - штрихкод товара будет сопоставляться со справочником товаров на терминале. Запрос на сервер - штрихкод товара будет сопоставляться со справочником товаров в базе данных ТС.
Проверка задания	Определяет вариант проверки задания.	Не использовать - сканируемые данные не сверяются с исходными или задание отсутствует. ЕГАИС Номенклатура - проверка задания только по ЕГАИС номенклатуре. ЕГАИС Номенклатура и партия - проверка задания по ЕГАИС номенклатуре и партии. Номенклатура - проверка задания по обычной номенклатуре. Номенклатура и серия - проверка задания по обычной номенклатуре и серии. Помарочно - проверка задания по маркам и упаковкам (для входящих ТТН). Помарочно (онлайн проверка) - проверка задания по маркам и упаковкам на сервере (для входящих ТТН).
Нарушение задания	Определяет логику при попытке нарушить задание.	Разрешить - оператору разрешено нарушать задание из ТС, либо задание отсутствует. Предупредить - при нарушении задания оператор ТСД получит уведомление и должен будет принять решение (разрешить/запретить) вводить ли полученные данные в документ на ТСД. Запретить - оператору запрещено нарушать задание из ТС.

Подраздел “Упаковочные листы”

Настройка	Описание	Параметры настройки
Ввод упак. листов	Определяет вариант использования упаковок для агрегации.	Не использовать - в рамках шаблона упаковочные листы/тара не используется. ЕГАИС Короб - в рамках шаблона будет использоваться упаковка ЕГАИС Короб. ЕГАИС Палета - в рамках шаблона будет использоваться упаковка ЕГАИС Палета.
Генерация упак. листа	Определяет способ генерации значения агрегата упаковки.	Не использовать - при данном параметре доступен только ручной ввод номера упаковочного листа. Устройство - параметр позволяет пользоваться генерацией номера упаковочного листа, используя нумератор терминала. Сервер - при данном параметре можно генерировать номера упаковочных листов, используя единый нумератор системы учета.
Количество марок в коробе	Определяет ограничение по количеству мест при агрегации в короб или палету.	-

Подраздел “ЕГАИС”

Данные параметры работают только совместно с параметром “Поиск товара” - “Запрос на сервер” или “Online-передача строк на сервер”.

Настройка	Описание	Параметры настройки
Запрет сканирования упаковок	Определяет необходимость возврата исключения со стороны сервера при сканировании.	-
Проверка марки	Определяет вариант проверки при сканировании со стороны сервера.	Не использовать - при сканировании марки не будет проверяться ее уникальность. Уникальность (для постановки на баланс) - при сканировании марки будет проверяться уникальность, если марка уже была поставлена на баланс, то ТСД не даст записать данные. Проверка выбытия (для отгрузки) - при сканировании марки будет проверяться отсутствие отметки о выбытии. Проверка выбытия (для возврата) - при сканировании марки будет проверяться наличие отметки о выбытии.
Повторный ввод АМ из других документов	Если в процессе подбора обнаружено, что отсканированный АМ ранее уже был подобран в другом Документе-ТСД текущего шаблона, тогда сервер возвращает в мобильное приложение исключение. ** Параметр используется совместно с включенным параметром Online-передача строк на сервер.	Разрешить Запретить

Подраздел “Коллективная работа”

Настройка	Описание	Параметры настройки
Коллективная работа (обработка документа на нескольких устройствах)	Параметр включает возможность совместной работы с одним заданием всеми устройствами, с возможностью видеть общие собранные данные на всех участвующих в подборе устройствах.	-
Уведомление при обновлении документов коллективной работы	Настройка включает звуковое оповещения на устройстве при изменении документа другим пользователем.	-
Интервал синхронизации данных (сек)	Время в секундах, через которое устройство обновляет данные по документу.	-

Полезные статьи

- [Автовыгрузка](#)
- [Автозагрузка](#)

2 Печать групповых упаковок

В обработке **АРМ Диспетчера** возможно заранее распечатать некоторое количество этикеток для маркировки короба или палеты.

Для этого необходимо сначала настроить операции печати на нужном ТСД.

Настройка устройства

На вкладке “Устройства” нужно “открыть” устройство для настройки, далее перейти на вкладку “Печать” и выбрать тип операции (печать короба и/или печать палеты).

- Указать имя принтера, на который будет производиться печать (принтер должен быть доступен тому ПК, на котором установлена учетная система).
- Указать шаблон этикетки (поставляется вместе с **Scanport PrintServer** (см. инструкцию к **Сервер печати**) или предоставляется по запросу в техническую поддержку **DataMobile**) и указать количество копий, которое будет печататься за одну операцию.
- В нижней части окна нужно выбрать каталог обмена с сервером печати **Scanport PrintServer**, указать организацию для печати и линию розлива (их необходимо заполнить для того, чтобы уникальный код упаковки соответствовал данному формату - http://egais.ru/files/format_tara2.pdf)

Эти же настройки используются при печати из ТСД, пример настройки изображен ниже:

The screenshot shows the Scanport PrintServer configuration window. The 'Печать' (Print) tab is active, displaying a table of print operations. The table has columns: N, Тип операции (Operation Type), Имя принтера (Printer Name), Имя шаблона (Template Name), and Количество копий (Number of Copies). Two operations are listed: 1. ЕГАИС Печать короба (EGAIS Print Box) using printer ECOSYS M2540dn and template teamplate_Corob_v2.sctmpl with 1 copy. 2. ЕГАИС Печать палеты (EGAIS Print Pallet) using printer ECOSYS M2540dn and template teamplate_Palet.sctmpl with 2 copies. The window also shows a sidebar with a list of devices and a top navigation bar with various tabs like 'Документы', 'Устройства', 'Шаблоны', etc.

N	Тип операции	Имя принтера	Имя шаблона	Количество копий
1	ЕГАИС Печать короба	ECOSYS M2540dn	teamplate_Corob_v2.sctmpl	1
2	ЕГАИС Печать палеты	ECOSYS M2540dn	teamplate_Palet.sctmpl	2

Важно

Для корректности формирования упаковок у организации должно быть указано значение реквизита АИС в соответствующем регистре сведений:

←

→

☆ Коды объектов АИС

Создать

Найти...

Отменить поиск

Объект	Реквизит АИС	Значение реквизита АИС
Наше предприятие	Код ЕГАИС	010039994654

Печать

Далее при печати групповых упаковок заранее из 1С, необходимо выбрать вкладку "Агрегация".

В поле "Настройка печати", необходимо указать настроенный ранее ТСД. В поле "Тип этикетки", указывается тип печатаемой этикетки, это может быть короб или палет.

Документы ЕГАИС ОПТ

Документы

Новые товары

Устройства

Шаблоны ЕГАИС ОПТ

Шаблоны

Проверки

Аналитика

Агрегация

Пользователи и роли

Печать упаковок

Перенос данных

Настройки печати:

Склад#1

Тип этикетки:

☒ Короб
 ☐ Палета

Номенклатура*:

Аперитив "ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ" 0,7л. 35%

Серия*:

Штрихкод короба*:

* Необязательные поля

Повторная печать:

☐

Количество этикеток:

1

Печать (1С)

Печать (PrintServer)

Дополнительно возможно заполнить поля: Номенклатура, Серия и Штрихкод короба для вывода их на печатную форму.

В поле Количество этикеток указывается, какое количество выбранных типов этикеток распечатается, по нажатию на кнопку Печать. Если все выполнено правильно, то появится сообщение: "Данные отправлены на печать".