



Сервер

Продукт	DM.Доставка Pro
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/instruktsiya/server/
Дата сборки	06.10.2026

Сервер

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Настройки ПО
- 2: Настройки профиля Атол Online

Всё управление сервером осуществляется через специальные разделы [ЛК сервиса DMcloud](#).

Создание кластера

Кластером, по сути, является доступный пользователю абстрактный подэкземпляр сервера.

При активации первого сертификата, автоматически создаётся кластер **По умолчанию**.

На один используемый профиль личного кабинета возможно создать несколько кластеров.

Создание нового кластера осуществляется через кнопку “Добавить” из раздела со списком кластеров сервера **Сервер DM.Доставка Pro**.

Важно

Сразу после создания, на почту привязанную к ЛК **DMcloud** будут отправлены данные подключения (токен) к новому кластеру сервера.

Управление экземплярами

После активации сертификата **DM.Доставка Pro** в разделе меню профиля появляется кнопка перехода к разделу управления экземплярами сервера **Сервер DM.Доставка Pro**.

DMcloud Лицензии Устройства Группы устройств

Иванова Анастасия
ООО "Ромашко"

Профиль >
Сервер DM.Доставка.Pro
Уведомления
Выйти

Фильтр

Статус
Все лицензии

Продукт
DM.Доставка Pro

Тип лицензии
Все

Срок истечения
Выберите период

Сбросить

Мои лицензии

Попробовать беспла

Введите запрос

СЕРТИФИКАТ	ПРОДУКТ	ЛИЦЕНЗИЯ/МОДУЛЬ	ПЕРИОД	ПАРТНЕР	УСТРОЙСТВО
Группа сертификатов	DM.Доставка Pro	Документов: 5000	до 26.02.2025	КОМПАНИЯ СКАНПОРТ	Сервер DM.Доставка Pro
641-***.***.***	DM.Доставка Pro	Оптимизация 5000 док.	до 26.02.2025	КОМПАНИЯ СКАНПОРТ	Сервер DM.Доставка Pro


Добавление и активация сертификата производится в ЛК **DMcloud**, по аналогии с сертификатами иных продуктов компании **ООО "Компания Сканпорт"**.

Примечание


после 2-х недель с момента истечения срока действия сертификата **DM.Доставка Pro**, кнопка **Сервер DM.Доставка Pro** пропадёт из меню профиля.

По нажатию на кнопку **Сервер DM.Доставка Pro** отобразится форма со списком кластеров.

Если это первое использование продукта, то список кластеров будет содержать только один кластер "По умолчанию", который возможно отредактировать.



Через меню кластера возможно повторно получить на почту привязанную к ЛК **DMcloud** данные авторизации для подключения обработки IC к текущему кластеру сервера.



Настройки кластера

По нажатию на меню кластера отобразится диалог с настройками кластера.

Кластер сервера

✕

Наименование

Золото хранилище

✎

Описание

Введите значение

✎

Данные подключения к DM.Доставка Pro

📄

Удалить

Применить

В диалоге возможно:

- изменить наименование и описание кластера
- запросить данные авторизации для подключения обработки 1С к текущему кластеру сервера
- при условии, что в списке несколько кластеров - удалить текущий кластер

Полезные статьи

- [Добавление сертификата](#)

1 Настройки ПО

Назначение кластера или установка настроек для группы устройств - осуществляется через [ЛК сервиса DMcloud](#).

Кластер группы устройств

После активации сертификата **DM.Доставка Pro** в Группы для устройств - начинает отображаться **Кластер сервера**.

При наличии нескольких кластеров, появляется возможность назначить на группу соответствующий кластер.

Изначально, к группе устройств с наименованием "По умолчанию" привязывается кластер с наименованием "По умолчанию".

Настройки ПО: DM.Доставка Pro

Настройками ПО задаются общие функциональные параметры для всех устройств из группы.

Переход к настройкам осуществляется из группы для устройств, по кнопке **Настройки ПО**.

При наличии активированного сертификата, в разделе настроек - отображается дополнительная вкладка с настройками ПО **DM.Доставка Pro**.

Настройки частично дублируют настройки из мобильной части, но так же и имеют ряд важных отличий.

Основные

- Сервис навигации
 - Яндекс.Карты
 - Яндекс.Навигатор
 - Google
 - 2GIS
- GPS-трекинг - используется для записи координат геолокации мобильного устройства в момент завершения документа
Важно! Данный параметр не действует для установленного из **RuStore** приложения.
- Запрет перехода в спящий режим - используется для запрета перехода в спящий режим мобильного устройства

Документы

Группа

Устройства
Основные настройки
Настройки DataMobile
Настройки DM.Доставка Pro

По-умолчанию
Сохранить

Основные
Для основных настроек

Документы
Для настроек документов

Оплата
Для настроек оплаты

Сканирование
Для настроек сканирования

Логирование
Для настроек логирования

Функционал

Запрашивать ввод контактных данных при оформлении документа

Маркировка

Ввод маркируемого товара без КМ

Использовать разрешительный режим

Токен ККТ

Введите значение

Несоответствие владельца

Логирование при недоступности ИС МП

Функционал

- Запрашивать ввод контактных данных

Маркировка

- Ввод маркируемого товара без КМ
- Использовать разрешительный режим (см. [Разрешительный режим](#))
 - Токен ККТ
 - Несоответствие владельца - проверяется соответствие владельца кода маркировки
 - Логирование при недоступности ИС МП

Оплата

Настройки ПО
По умолчанию
DataMobile
DM, Доставка Pro
По умолчанию
Применить

Основные
Для основных настроек

Документы
Для настроек документов

Оплата
Для настроек оплаты

Сканирование
Для настроек сканирования

Логирование
Для настроек логирования

ККМ

Настройки ККМ

Сервис фискальной регистрации

☒ Нет ☐ Атол Online

Платежный терминал

Настройки платежного терминала ККМ

Модель платежного терминала

☒ Нет
☐ Эмулятор
☐ SoftPos (Tap2Go)
☐ Tap on Phone
☐ Inpas (PAX)
☐ 2Can

Платежные системы СБП

Настройки платежных систем

Тип системы

☒ Нет ☐ Т-Банк

Настройки ККМ

- Сервис фискальной регистрации Профиль АТОЛ в качестве ККМ для регистрации чека выбирается автоматически из списка профилей, исходя из ИНН организации, указанной в документе доставки (см. [Настройки профиля Атол Online](#)).
 - Нет
 - Атол Online - при активации отображается блок **Настройки профиля Атол Online**, где отображается список созданных профилей

Настройки платежного терминала ККМ (эквайринг)

- Нет
- Эмулятор
- SoftPos (Tap2Go) - при активации отображается блок с параметрами ввода логина и пароля
- Tap-on-Phone
- Inpas (PAX)
- 2Can - при активации отображается блок с параметрами ввода логина и пароля

Настройки платежных систем (СБП)

- Тип системы
 - Нет
 - Т-Банк - при активации отображается блок с параметрами подключения к СБП выбранного банка

Сканирование

Настройки ПО По умолчанию DataMobile **DM.Доставка Pro** По умолчанию Применить

Основные
Для основных настроек

Документы
Для настроек документов

Оплата
Для настроек оплаты

Сканирование
Для настроек сканирования

Логирование
Для настроек логирования

Использовать камеру как сканер ☒

Использовать внешний сканер ☒

Чувствительность внешнего сканера
500

- Использовать камеру как сканер
- Использовать внешний сканер - при активации отображается поле ввода для параметра **Чувствительность внешнего сканера**

Логирование

Настройки ПО По умолчанию DataMobile **DM.Доставка Pro** По умолчанию Применить

Основные
Для основных настроек

Документы
Для настроек документов

Оплата
Для настроек оплаты

Сканирование
Для настроек сканирования

Логирование
Для настроек логирования

Логирование ☒

Хранить дней
3

- Логирование - при активации отображается поле ввода для значения параметра **Хранить дней**

Импорт настроек из DMcloud

Для импорта актуальных настроек в мобильное ПО достаточно перезапустить ПО **DM.Доставка Pro** на устройстве или авторизоваться.

Видеоинструкции

Видео: <https://rutube.ru/video/119e8aad00f1cab11c36e87ce9577f75/>

2 Настройки профиля Атол Online

Настройки профиля **Атол Online** находятся в разделе “Настройки ПО” (см. [Настройки ПО](#)), доступ к которому возможно получить через “Группы устройств” (см. [Группы устройств](#)).

Как и организаций в учетной системе пользователя - профилей **Атол Online** может быть несколько.

Получение параметров профиля

- Необходимо авторизоваться в ЛК **Атол Online**
- На вкладке “Мои компании” нажать кнопку “Настройки интегратора”


Будет сохранён файл в котором хранится информация с данными клиента - эти данные потребуются для дальнейшей настройки.

Пример данных из файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cms_params KPP="*****" INN="*****" Company="МОЯ КОМПАНИЯ">
  <shop hostname="https://scanport.ru">
    <access_group_code="group_code_41403" password="*****" login="*****_****_****_*****" />
  </shop>
</cms_params>
```

Создание нового профиля

- Необходимо перейти в ЛК **DMcloud**, на вкладку “Группы устройств”.
- Далее перейти в карточку группы устройств и в группе перейти к разделу “Настройки ПО” (см. [Настройки ПО](#)).
- В подразделе “Оплата” блоке “Настройки ККМ” для параметра “Сервис фискальной регистрации” - выбрать “Атол Online”. При активации отображается блок Настройки профиля Атол Online, где отображается список созданных профилей.



- Новый профиль добавляется через кнопку “Добавить”. При нажатии отображается окно “Создание нового профиля Атол Online” с набором параметров для заполнения.

Профилей может быть несколько.

Профиль Атол Online в качестве ККМ для регистрации чека выбирается из списка профилей автоматически, исходя из ИНН организации, указанной в документе доставки.


Заполнение профиля данными

Для корректного заполнения потребуются данные из полученного файла:

- Имя профиля - произвольное значение
- Адрес - в зависимости от контура: продуктовый `online.atol.ru`, тестовый `testonline.atol.ru`
- Логин - значение параметра `login` из файла
- Пароль - значение параметра `password` из файла
- Код группы - значение параметра `group_code` из файла
- ИНН - значение параметра `INN` из файла
- Email отправителя чека - адрес обратной связи указываемый в чеках получателей

Параметры “ФФД1.2”, “Регистрировать чек при недоступности ИСМ”, “Система налогообложения” и “Указывать ФИО кассира” - указываются индивидуально.

- По итогу заполнения формы, необходимо подтвердить создание профиля кнопкой “Создать”. Профиль будет добавлен в общий список профилей.



<https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/instruktsiya/server/>