



Операции


Продукт	DM.Invent
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmosnovnye-sredstva/instruktsiya/mobilnoe-po/operatsii/
Дата сборки	02.09.2026

Операции

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Сканер
- 2: Печать этикеток
- 3: Поиск RFID-меток

Доступные для работы операции находятся на вкладке **Операции**:




- Печать этикеток
- Поиск RFID-меток
- Сканер

Список операций зависит от функционала текущей **лицензии**.

1 Сканер

Операция **Сканер** на форме **Операции** предназначена для проверки работоспособности сканирующего устройства:

- Встроенный сканер
- Внешний сканер
- Встроенная камера



Настроить устройство для идентификации можно в настройках приложения.

При сканировании штрихкода будет выведено его значение и тип.

Связано с

Сканирование

2 Печать этикеток

Операция **Печать этикеток** предназначена для печати этикеток ОС на bluetooth-принтеры.

Перед печатью сначала требуется идентифицировать ОС и выбрать его штрихкод для печати.

Идентификация ОС

Выбрать ОС для печати можно несколькими способами:

- Ввод штрихкода ОС Для ручного ввода штрихкода ОС требуется нажать кнопку **Добавить** в верхней панели формы, ввести штрихкод и нажать кнопку **Принять**.
- Выбор ОС из справочника Для ручного выбора ОС требуется нажать кнопку **Добавить** в верхней панели формы, нажать на кнопку **Справочник** и выбрать ОС из справочника. При нажатии на кнопку с отображением текущего выбранного фильтра в верхней части формы – откроется всплывающее окно с возможностью изменения и настройки фильтра. Можно воспользоваться контекстным поиском в верхней части формы.
- Сканирование штрихкода ОС Для идентификации ОС по штрихкоду требуется отсканировать штрихкод ОС в фильтре документа, используя следующие средства: *
[Встроенный сканер](#) * [Внешний сканер](#) * [Встроенная камера](#)
- Считывание RFID-метки ОС Для идентификации ОС при считывании RFID-меток требуется в фильтре документа зажать кнопку активации RFID-считывателя и направить RFID-считыватель в сторону местоположения ОС. Для использования функционала RFID требуется соответствующий модуль к лицензии.

Настроить устройство для идентификации можно в настройках приложения.

Печать этикеток


После идентификации ОС на форме будет отображаться карточка ОС со следующими данными:

- Наименование
- Материально ответственное лицо (МОЛ)
- Место хранения
- Штрихкод

Также на форме будет доступен параметр кол-ва этикеток.

Кол-во этикеток по умолчанию равно 1.

Для печати на подключенный bluetooth-принтер требуется нажать на кнопку **Печать**.



Настроить печать можно в настройках приложения.

Видео: <https://rutube.ru/video/b257f81c2ed3df21e35dc36c31728386/>

3 Поиск RFID-меток

Операция **Поиск RFID-меток** предназначена для поиска местоположения ОС при считывании его RFID-метки.

Перед поиском RFID-метки сначала требуется идентифицировать ОС и выбрать его RFID-метку для дальнейшего поиска.

Идентификация ОС

Выбрать ОС для поиска можно несколькими способами:

- Выбор ОС из справочника При открытии операции **Поиск RFID-меток** будет открыта форма выбора ОС из справочника. При нажатии на кнопку с отображением текущего выбранного фильтра в верхней части формы – откроется всплывающее окно с возможностью изменения и настройки фильтра. Можно воспользоваться контекстным поиском в верхней части формы.
- Сканирование штрихкода ОС Для идентификации ОС по штрихкоду требуется отсканировать штрихкод в форме выбора ОС, используя следующие средства: *
[Встроенный сканер](#) * [Внешний сканер](#) * [Встроенная камера](#)

После выбора ОС требуется выбрать его RFID-метку, после чего будет открыта форма поиска RFID-метки.


Поиск ОС

После идентификации ОС на форме будет отображаться карточка ОС со следующими данными:

- Наименование
- Материально ответственное лицо (МОЛ)
- Место хранения
- RFID-метка
- Индикатор силы сигнала RFID-метки

Для поиска местоположения ОС при считывании RFID-метки требуется нажать кнопку активации RFID-считывателя и направить RFID-считыватель в сторону предполагаемого местоположения ОС. Индикатор силы сигнала RFID-метки будет визуально изменяться в зависимости от расстояния до ОС.

Чем выше сила сигнала RFID-метки, тем ближе ОС.



Для использования функционала RFID требуется соответствующий модуль к лицензии. Для корректного поиска RFID-меток рекомендуется установить максимальную мощность RFID-считывателя. Настроить устройство для идентификации можно в настройках приложения.

Связано с

Основные средства

Сканирование

Лицензирование

Видеоинструкции

Видео: <https://rutube.ru/video/cc4dd52a1e57c3199be924956299ab01/>