



Логирование

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/nastroyki/logirovanie/
Дата сборки	06.10.2026

Логирование

СОДЕРЖАНИЕ


1: Эмуляция обмена с сервером

Видео: <https://rutube.ru/video/7125451ef1fc98e0fa2800b0891dbe5a/>

Данный раздел отвечает за настройки логирования действий.

Логирование действий необходимо для понимания, что происходило у пользователя при использовании приложения.

В основном это сугубо техническая информация, по действиям, запросам и ответами сервера, которая позволяет восстановить цепочку событий.



- **Логирование** - настройка включает логирование действий пользователя и записывает данную информацию в локальную базу ПО. **Важно!** При отключении тумблера **Логирование** удаляются все логи! Логирование действий необходимо включать перед выгрузкой системных данных. Как осуществлять выгрузку системных данных, в том числе и логов приложения в общий архив см. [Выгрузка системных данных](#).

Логирование не рекомендуется держать постоянно включенным из-за дополнительной нагрузки на устройство пользователя, замедляя его работу.

- **Логирование обмена с сервером** - при активации параметра записываются все запросы к серверу и его ответы. Каждый запрос записывается в отдельный лог-файл во внутренней памяти устройства:

`/Android/data/com.scanport.datamobilex/files/default/logs/accounting/`

Так же записываются запросы к ЦРПТ при сканировании КМ в документах и в операции [Проверка КМ](#) (с токеном):

`/Android/data/com.scanport.datamobilex/files/default/logs/crpt/`

- **Хранение логов** - параметр предназначен для файлов обмена с сервером и сервисных логов, находящихся в базе данных (таблица `service_logs`).

Это могут быть: логи обмена, сканирования и отладочные логи. Удаление старых логов происходит при очередном запуске приложения.

- **Эмуляция обмена с сервером** - включает эмуляцию обмена с сервером через последовательную обработку серверных логов (см. [Эмуляция обмена с сервером](#)).


Полезные статьи

- [Выгрузка системных данных](#)

1 Эмуляция обмена с сервером

После активации параметра необходимо:

- Перейти по пути:
`/Android/data/com.scanport.datamobilex/files/default/system/emulator/exchange/response`
- положить необходимые файлы логов



- Установить Тип обмена: Online

Обмен с учетной системой

Тип обмена

Online

Тип аутентификации

По умолчанию

Публикация

Адрес публикации

http://192.168.1.33/UT11/hs/DataMobileExch

Логин

tsduser

Пароль

...

Таймаут подключения

5 (сек)

Проверить Сохранить

адрес публикации, логин и пароль можно оставить по умолчанию, в эмуляции они не используются

- Выполнить действия, которые иницируют загруженные файлы логов

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/nastroyki/logirovanie/>