



Печать этикеток

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/operatsii/pechat-etiketok/
Дата сборки	31.08.2026

Печать этикеток

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Проверка ценников
- 2: Печать копии ШК
- 3: Печать КМ

Видео: <https://rutube.ru/video/8336a6f6482d03bf3c984a512d0559c5/>

Видео: <https://rutube.ru/video/395225ddc59e3f37773597568906d865/>

В операции **Печать этикеток** возможно производить печать этикеток как на мобильный, так и на стационарный принтер.

Печать на мобильный принтер производится посредством **Bluetooth**, а на стационарный с помощью сервера печати **DataMobile**.

Инструкцию по печати через **Bluetooth**-принтер или сервер печати см. разделе [Печать](#).

Форма "Печать этикеток"

16:54 Печать этикеток

Печать этикеток + Добавить

Сканируйте ШК

16:54 Печать этикеток

Печать этикеток + Добавить

Кабель NYM (Севкабель) 1x4

1250.75 руб 880

Ед. измерения шт(1) Вид номенклатуры Кабели силовые NYM

Атрибуты печати

Серия

Введите значение

Штрихкод

2000050001147

Количество

1


Настройки печати

Alpha2D

1 Печать

Добавление товара

Добавить товар на форму **Печать этикеток** возможно несколькими способами: сканированием ШК; по кнопке "Добавить" - ввести штрихкод товара вручную или найти его в справочнике товаров.



Штрихкод


ШК не может быть пустым

Справочник Принять

Атрибуты печати

Перед печатью этикетки возможно ввести значения атрибутов печати: серия, штрихкод (если их несколько для товара), количество.

Влияет только на визуальное отображение информации о товаре на этикетке.



Атрибуты печати

Серия

00000057

Штрихкод


2000050001147

Количество

1

Настройки печати

Блок настроек печати отображается только если в настройках типа печати "Bluetooth-принтер" или "Печать в файл".



Настройки печати

Alpha3R

art_TSPL_58x40_TSC.prn

Перед печатью возможно:

- Выбрать **bluetooth-принтер** из списка подключенных устройств. Если нет подключенных Bluetooth устройств отобразится красное сообщение **Нет сопряженный устройств**.

- Выбрать **шаблон печати** из списка доступных для текущей операции По умолчанию отображается первый подходящий шаблон.

Доступность шаблона к выбору определяется корневым каталогом приложения и зависит от варианта операции: для операции "Печать этикеток" доступны шаблоны из каталогов **art** , **promoart** , **all** для операции "Проверка ценника" доступны шаблоны из каталогов **art** , **promoart** , **all** для операции "Печать КМ" доступны шаблоны из каталогов **km** , **all** для операции "Печать копии ШК" доступны шаблоны из каталогов **copybarcode** , **all** Корневой каталог приложения: `\Android\data\com.scanport.datamobilex\files\<default>\PrnMask` .

*Где `<default>` это текущий используемый профиль в приложении (см. [Профили приложения](#))

Количество этикеток для печати

Количество этикеток, отправляемых на печать, вводится в нижнем поле ввода.

Печать производится по одноименной кнопке "Печать".




Режим печати

Смена операции

В левом верхнем углу формы **Печать этикеток** отображается кнопка текущей операции.

При нажатии на данную кнопку откроется всплывающее окно с вариантами операций и вариантами печати на выбор.



Плановая печать - перспективный параметр, для которого возможно указать значение и активировать его использование.

Примечание

Если параметр активен, при сканировании или выборе товара вручную - отправляет на сервер указанное в параметре значение.

Пример использования: на сервере отсчитывать кол-во дней от текущего дня и возвращать актуальные цены на запланированную дату для плановой печати (печати этикеток заранее).

Варианты операций:

- Печать этикеток
- Проверка ценников
- Печать КМ
- Печать копии ШК

Варианты печати:

- По умолчанию
- Только промо - подразумевается печать только товаров по акции или с промо ценой
- Только товары без скидок

Примечание

Варианты печати доступны только для вариантов "Печать этикеток" и "Проверка ценника".

Для смены операции нажмите на нужную операцию, далее нажмите **Принять**.

Печать при сканировании

Функционал приложения позволяет производить печать непосредственно после сканирования товара, избегая нажатия на кнопку **Принять** в правом нижнем углу экрана.

Для активации данной настройки нажмите на кнопку текущей операции и переведите тумблер параметра **Печать при сканировании** в активное состояние.

Отображение информации о товаре

Для настройки отображения различных полей товара в операции **Печать этикеток** в настройках приложения перейдите в раздел **Интерфейс / Настройка полей / Печать этикеток**.

Типы печати

Доступны следующие типы печати:

- Bluetooth принтер
- Печать в файл

- Сервер печати

Шаблоны печати для мобильного принтера, инструкцию к серверу печати и прочее см. в разделе [Печать](#).

Полезные статьи

- [Печать](#)
- [Интерфейс](#)

1 Проверка ценников

Для использования параметра **Проверка ценника** предварительно необходимо настроить шаблон штрихкода с типом **Ценник** (см. [Шаблоны штрихкодов](#)), указав диапазон разбора цены (руб) и цены (коп).

Пример шаблона с типом **Ценник**:

 Редактирование шаблона ШК

Общее ?

Наименование

Ценник 

Тип

Ценник 

Тип ШК

Любой 

Префикс

2 

Общая длина ШК

17 

Штрихкод товара ?

Диапазон

с 1 по 13 

Цена (руб) ? 

Диапазон

с 14 по 15 

Цена (коп) ? 

Диапазон

с 16 по 17 

Сохранить

Для работы с операцией **Проверка ценника** установите соответствующий параметр в левой верхней части формы операции **Печать этикеток** (см. [Печать этикеток](#)).

Печать этикеток

Проверка ценников Добавить

Велосипед STELS Adrenalin D 27.5" V010

Цена	Штрихкод
14 000 р.	2100086656381
Цвет	Артикул
Серый	S-333

Атрибуты печати

Серийный номер

Количество

☒ Цена в ШК актуальна

10 **Печать**

Операция **Проверка ценника** позволяет сверять цену товара из локальной базы устройства с ценой, заложенной в сканируемом штрихкоде.

Отображение информации о товаре

Для настройки отображения различных полей товара в операции **Печать этикеток** перейдите в раздел **Интерфейс** → **Настройка полей** → **Печать этикеток**.

Форма “Проверка ценника”

Добавление товара

Добавить товар на форму **Печать этикеток** можно, отсканировав его ШК, либо нажатием на кнопку ввести штрихкод или найти товар в справочнике.

Штрихкод

! ШК не может быть пустым

Справочник

Принять

Атрибуты печати

Перед печатью этикетки в дополнительные окна возможно ввести значения атрибутов печати (Серия/Количество). Влияет только на визуальное отображение информации о товаре на этикетке.

Количество ценников для печати

Количество ценников, отправляемых на печать, вводится в нижнем поле ввода.

1



Печать

Печать при сканировании


Функционал приложения позволяет производить печать непосредственно после сканирования товара в случае, если имеется расхождение цены товара в локальной базе и в базе системы учета.

Для активации данной настройки нажмите на кнопку текущей операции

Проверка ценников




и переведите тумблер параметра **Печать при сканировании** в активное состояние.




Массовая печать

Функционал приложения позволяет накопить данные о печати нескольких ценников и затем осуществить массовую печать.

Для активации данной настройки нажмите на кнопку текущей операции



и переведите тумблер параметра **Массовая печать** в активное состояние.



Режим печати

Печать при сканировании ☒

Плановая печать ☐

Печать этикеток Проверка ценника

Печать КМ Печать копии ШК

Вариант печати

По умолчанию Только промо

Только товар без скидки

Принять

Пример работы проверки ценника

Есть штрихкод ценника « `b,2000000052663,price,0025,50` », в котором цена товара 25 руб. 50 коп., в базе устройства цена этого товара 22 руб.

Соответственно, необходимо создать такой шаблон штрихкодов, чтобы программа определила, что это штрихкод с ценой, где:

- Префикс «b» – так программа определит, что такой штрихкод необходимо разобрать.
- Штрихкод с 3 по 15 символ – по этому значению программа будет искать товар.
- Цена (Рубли) с 23 до 26 символа.
- Цена (Копейки) с 28 до 29 символа.

При сканировании штрихкода в форме операции **Печать этикеток**, программа проверит цену из штрихкода и сверит её с ценой в базе устройства.

Если есть расхождения, то сообщит об этом звуковым сигналом и подсветит расхождение красным.

Если включен параметр **Печать при сканировании**, то при расхождении цены в штрихкоде и цены товара в базе устройства программа отправит данные для печати нового ценника автоматически.

Если расхождений нет, тогда отправка данных для печати не произойдёт.

Полезные статьи

[Шаблоны штрихкодов](#)

[Печать этикеток](#)

[Интерфейс](#)

2 Печать копии ШК


Данный режим работы предназначен для печати копии сканируемых штрихкодов (ШК). Основная задумка данного режима - печать идентичной копии штрихкода этикетки низкого качества, которую необходимо обновить.

В том числе подразумевается печать копии таких типов как: Code-128, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128) и GS1-DataMatrix (KM, если необходимо).

Так же при успешном определении товара по факту сканирования - в шаблон печати могут быть переданы параметры самого товара, что позволяет сделать наиболее схожую копию этикетки.

Печать копии ШК возможна для типов печати:

- **Bluetooth-принтер** (в том числе "Печать в файл")
- **Сервер печати** - печать на сетевые принтеры, через утилиту [Scanport PrintServer](#) (см. [Сервер печати](#))



Настройка печати

По настройке печати через **Сервер печати**, смотрите статьи:

- [Вкладка "Печать"](#) (настройка [APM диспетчера](#) для печати через сервер печати)
- [Параметры XML-файлов](#) (доступные переменные для печати через сервер печати)
- [Настройки ПО / Печать](#) (достаточно просто выбрать тип печати [Сервер печати](#))

По настройке печати через **Bluetooth-принтер**, смотрите статьи:

- [Настройки ПО / Печать](#) (достаточно выбрать тип печати [Bluetooth-принтер](#) и подключить принтер к устройству)

Шаблоны для печати

В обоих случаях необходимо самостоятельно настроить или выбрать из списка существующих шаблон для печати.

По настройке шаблона печати для **Сервер печати**, смотрите статьи:

- [Шаблон печати](#)

По настройке шаблона печати для **Bluetooth-принтер**, смотрите статьи:

- [Настройки ПО / Печать](#)

Полезные статьи


- [Настройка сервера печати](#)
- [Настройки ПО / Печать](#)

3 Печать КМ

ПО **DataMobile** позволяет отправлять КМ на печать непосредственно с устройства, сканируя **EAN13** товара.

Печать КМ производится с формы **Печать этикеток** (доступно при использовании модуля **Маркировка**, см. [Лицензирование](#)).

Для работы с операцией **Печать КМ** установите соответствующий параметр в левой верхней части формы операции **Печать этикеток**.



При использовании **Онлайн**-обмена отправлять КМ на печать можно как на сервер печати **PrintServer**, так и на Bluetooth-принтер (см. [Печать](#)).

При использовании **Офлайн**-обмена отправлять КМ на печать можно только на Bluetooth-принтер.

Для печати КМ с устройства предварительно необходимо произвести настройки в **Офлайн**-обработке/**Онлайн**-модуле 1С.

Настройки в АРМ Диспетчере (Онлайн-модуль)

См. [Онлайн](#).

Для печати КМ предварительно потребуется произвести настройки в **АРМ.Диспетчере** в разделе **Устройства** → Открыть двойным кликом необходимое устройство → Выставить настройки в разделах **Печать** и **Маркировка**.

☆ AQ53C364A4FF46D545 (DataMobile: Список ТСД)

Записать и закрыть **Записать**

Код: AQ53C364A4FF46D545

Наименование: AQ53C364A4FF46D545

Текущий пользователь: Администратор

Последняя авторизация пользователя: 18.05.2023 10:49:39

Последняя загрузка справочников: 18.05.2023 11:00:31

Основные Роли Товары Шаблоны Склады **Печать** Маркировка Шаблоны штрихкодов

Этикетки для печати

Добавить ↑ ↓ **Добавить вручную**

N	Тип операции	Имя принтера	И

Раздел “Печать”

В разделе **Печать** необходимо произвести следующий ряд установок:

- Назначить **Тип операции** = **Печать этикетки маркировка**;
- Назначить **Имя принтера**. Выбрать или добавить по наименованию вручную принтер, на который требуется производить печать;
- Назначить **Имя шаблона**. Выбрать или указать имя шаблона для печати КМ, находящегося в папке с шаблонами сервера печати **Printserver**;
- Назначить **Каталог выгрузки**. Выбрать локальную папку на компьютере, куда будет выгружаться файл для обмена с сервером печати **Printserver** (папка должна совпадать с папкой обмена указанной в сервере печати) или использовать флаг **Онлайн-обмен с сервером печати**.

Основные
Пользователи ТСД
Товары
Шаблоны
Склады
Печать
Маркировка

Добавить
↑ ↓
Добавить вручную

	Тип операции	Имя принтера	Имя шаблона
1	Печать этикетки маркировка	<Мой принтер>	58x40 GS1 DataMatrix.sctmpl

Онлайн связь с принтсервером: ☐
Каталог выгрузки: C:\Program Files (x86)\Scanport\Scanport Print Server\Files\ ...

Информацию по настройке сервера печати см. в разделе [Печать](#).

Настройки в Офлайн-обработке

Раздел "Маркировка"

См. [Офлайн](#).

Для печати КМ предварительно потребуется произвести настройки в **Офлайн-обработке** в разделе [Маркировка](#).

Чтобы добавить КМ для печати в табличной части обработки необходимо нажать на правую кнопку мыши, далее нажать **Добавить**.

Документы
Шаблоны документов
Номенклатура
Справочники
ЕГАИС
Маркировка
Польза

☐
Очистить текущий справочник "Упаковки КМ" на ТСД:


Выгрузить КМ и упаковки для сканирования

Номенклатура	Характерист
	 Добавить  Скопировать  Изменить  Удалить

После выбора номенклатуры необходимо выбрать количество КМ, которое необходимо будет отправить на печать.

Номенклатура	Количество	Количество ушло на печать
Берцы "Осенние"	5	

По нажатию на **Выгрузить КМ для печати** происходит выгрузка в ПО КМ для печати. Для выгружаемых КМ в системе учета проставляется дата печати, таким образом повторная выгрузка этих же КМ невозможна.

В поле **Количество ушло на печать** выбранных номенклатур будет указано количество КМ, которые были выгружены для печати на устройство.

Полезные статьи

Онлайн

Офлайн

Печать

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/operatsii/pechat-etiketok/>