



Справочники

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/spravochniki/
Дата сборки	06.10.2026


Справочники

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Шаблоны
- 2: Товары
 - 2.1: Карточка товара
- 3: Ячейки
- 4: Склады
- 5: Контрагенты
- 6: Ед. измерения

На вкладке **Справочники** сгруппированы все доступные пользователю справочники устройства.

Информация в справочники попадает из учетной системы. В **Online**-режиме некоторые справочники обновляются автоматически по факту обращений приложения к серверу.



Выгрузка справочников на устройство из учетной системы

Процесс выгрузки справочников из учетной системы на устройство описан в статьях:

- [Выгрузка \(Offline-обработка\)](#).
- [Устройства\(Online-обработка\)](#).

Загрузка справочников на устройство

Загрузка справочников на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее**


- [Загрузка данных](#).

1 Шаблоны

В данном справочнике хранятся все шаблоны, которые были заведены и выгружены из учетной системы.

На устройстве отображаются шаблоны:

- К которым пользователь имеет право доступа в разрезе его роли (см. [Пользователи и роли](#)).
- Которые доступны для данного устройства (см. [Настройки](#), вкладка **Шаблоны**).




Настройка шаблонов

Нажав на нужный шаблон, можно осуществить изменение настроек шаблона на устройстве. Однако изменять настройки шаблона рекомендуется из учетной системы, а после – выгрузить

на устройство.

Окно редактирования шаблона доступно только пользователю с правами **Администратор** и пользователям, у которых есть права на редактирование шаблона в разрезе присвоенной им роли (см. [Пользователи и роли](#)).

Настройки шаблона в данном разделе почти полностью (за исключением настроек, влияющих на документы только на стороне учетной системы) дублируют настройки шаблона из системы учета (см. [Настройки шаблонов](#)).



По нажатию на символ  можно произвести поиск настроек шаблона.

Выгрузка справочника шаблонов из учетной системы

Процесс выгрузки справочника шаблонов из учетной системы на устройство описан в статьях:

- [Выгрузка \(Offline-обработка\)](#).
- [Устройства \(Online-обработка\)](#).

Загрузка шаблонов на устройство

Загрузка справочника шаблонов на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. [Загрузка данных](#)).

Полезные статьи

[Пользователи и роли](#)

[Настройки](#)


[Выгрузка](#)

[Устройства](#)

[Загрузка данных](#)

2 Товары

В данном справочнике хранятся все товары, которые были выгружены на устройство.



Режим “Прайсчекер”

В режиме **Прайсчекер** с помощью сканера или визуального поиска можно открыть для просмотра карточку товара (см. [Карточка товара](#)).

Действия с товаром

Создание товара

По кнопке  **Добавить** можно создать новый товар.

Создавать новый товар можно только при наличии лицензии **Стандарт Pro**, **Online Lite** или **Online**, а также при наличии прав у пользователя на создание товара и ШК в разрезе роли (см. [Пользователи и роли](#)).

Удаление товара

Чтобы удалить товар из локальной базы, необходимо свайпнуть строку документа влево и нажать на иконку .

Пользователь может удалять/изменять товары, только если он имеет на это права в присвоенной ему роли (см. [Пользователи и роли](#)).

Поиск товара

По кнопке  производится поиск товаров в справочнике.

Выгрузка измененного товара

По нажатию на кнопку  откроется всплывающее окно, откуда по кнопке **Выгрузить все изменения** можно выгрузить все товары, в которые вносились изменения, в учетную систему.

Фильтрация товара

Вверху формы расположена кнопка смены фильтров.

- **По умолчанию** - в справочники отображаются товары с указанными характеристиками;
- **Все товары** - товары в справочнике отображаются без характеристик.

Выгрузка справочника товаров из учетной системы

Процесс выгрузки справочника товаров из учетной системы на устройство описан в статьях:

- [Выгрузка \(Offline-обработка\)](#).
- [Устройства \(Online-обработка\)](#).

Загрузка товаров на устройство

Загрузка справочника товаров на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. [Загрузка данных](#)).

Полезные статьи

[Карточка товара](#)

[Пользователи и роли](#)

[Выгрузка \(Offline-обработка\)](#)


[Устройства \(Online-обработка\)](#)

[Загрузка данных](#)

2.1 Карточка товара

На форме карточки отображается следующая информация:

- Наименование товара.
- Изображение.
- Остаток товара.
- Цена.
- Атрибуты 1..10.




Изображение товара


При нажатии на миниатюру возле наименования товара будет открыт список изображений товара.

Для добавления нового изображения требуется нажать на кнопку создания нового изображения, сфотографировать товар и подтвердить запись.

Вывод изображения товара, выгруженного из учетной системы, и создание фото с устройства доступно только в лицензии **Online**, см. [Лицензирование](#).



Атрибуты товара



Атрибуты

Атрибут 1

Введите значение

Атрибут 2

Введите значение

Атрибут 3

Введите значение

Атрибут 4

Введите значение

Атрибут 5

Введите значение

В разделе **Атрибуты** задаются значения атрибутам товара.

Атрибут - любой реквизит номенклатуры, который может быть выгружен на устройство в качестве атрибута карточки товара.

Присвоить названия атрибутам товара можно в настройках приложения (см. [Интерфейс](#)), либо присвоить их в интеграционном модуле учетной системы:

- см. [Настройки](#), раздел **Основное** (для **Online**-обработки).
- см. [Номенклатура](#) (для **Offline**-обработки).

Штрихкоды товара

 Штрихкоды

 Добавить

20000000000404	Ед. измерения пар	Коэффициент 1
20000000000411	Ед. измерения упак (10 пар)	Коэффициент 10
20000000000428	Ед. измерения пал (40 пар)	Коэффициент 40
20000000000435	Ед. измерения пара (1 пара)	Коэфф. 

При сканировании штрихкода откроется форма создания нового штрихкода (если ранее такой ШК не был привязан к товару), либо откроется форма редактирования существующего ШК.

Действия со штрихкодом

Привязка нового ШК к товару

Для создания нового штрихкода товара необходимо нажать **Добавить** и заполнить информацию для нового штрихкода.

 Создание ШК

Штрихкод

Введите значение 

Ед. измерения

шт 

Коэффициент

1 

Серийный учет

Как у товара 

Вес тары



Параметры генерации ШК

Параметр №1

Введите значение 

Параметр №2

Введите значение 

Печать

Принять

Описание параметров ШК описаны ниже в разделе **Редактирование ШК**.

Удаление ШК товара

Для удаления существующего штрихкода необходимо свайпнуть строку штрих кода влево и нажать кнопку .


Печать этикетки товара

Для отправки этикетки товара с выбранным штрихкодом на печать необходимо свайпнуть строку штрихкода влево и нажать на кнопку .

Редактирование ШК

Для редактирования существующего штрихкода товара необходимо нажать на его строку и отредактировать нужные данные.

Обратите внимание, что для создания/изменения/удаления штрихкода в карточке товара у пользователя должны быть соответствующие права в разрезе его роли (см. [Пользователи и роли](#))



Редактирование ШК

Штрихкод
4660114240820

Ед. измерения Коэффициент
шт 1

Серийный учет
Как у товара

Вес тары

Параметры генерации ШК
Параметр №1
Введите значение
Параметр №3
Введите значение

Сгенерировать

Печать Принять

На форме **Редактирование ШК** можно:

- Назначить штрихкоду единицу измерения и коэффициент;
- Назначить тип серийного учета.
- **Не использовать** - серийный учет не используется.
- **Использовать** - после сканирования штрихкода товара открывается форма ввода серии.
- **Как у товара** - после сканирования штрихкода товара форма ввода серии открывается только для товара с признаком серийности (устанавливается в учетной системе).
- Указать вес тары.
- Сгенерировать штрихкод (доступно для **Online**-версии).

Для генерации штрихкода убедитесь, что в **АРМ Диспетчере** в разделе **Устройства** включен параметр **Автоматическая привязка новых ШК** для записи штрихкодов в регистр 1С (см. [Настройки](#)).

Полезные статьи

[Лицензирование](#)


[Настройки](#)

[Номенклатура](#)

[Пользователи и роли](#)

3 Ячейки

В данном справочнике хранятся все ячейки и их штрихкоды, которые были выгружены на устройство.



По нажатию на символ



можно произвести поиск элемента справочника.

Если отсканировать штрихкод ячейки, находясь в справочнике, то на экране отобразится всплывающее окно с информацией о ячейке либо оповещение, что ячейка с таким штрихкодом не найдена.

Выгрузка справочника ячеек на устройство из учетной системы

Процесс выгрузки справочника ячеек из учетной системы на устройство описан в статьях:

- [Выгрузка](#) (**Offline**-обработка).
- [Устройства](#) (**Online**-обработка).

Загрузка справочников на устройство

Загрузка справочника на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. [Загрузка данных](#)).

Полезные статьи


[Загрузка данных](#)

[Выгрузка](#)

[Устройства](#)

4 Склады

В данном справочнике можно посмотреть список выгруженных складов на терминал из пользовательской учётной системы.



По нажатию на символ  можно произвести поиск элемента справочника.

Выгрузка справочника складов из учетной системы

Процесс выгрузки справочника складов из учетной системы на устройство описан в статьях:


- [Выгрузка](#) (**Offline**-обработка).
- [Устройства](#) (**Online**-обработка).

Загрузка складов на устройство

Загрузка справочника складов на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. [Загрузка данных](#)).

5 Контрагенты

В данном справочнике хранятся все контрагенты и их штрихкоды, которые были выгружены на устройство.



По нажатию на символ  можно произвести поиск элемента справочника.

Если отсканировать штрихкод контрагента, находясь в справочнике, то на экране отобразится форма поиска с результатами отбора по отсканированному штрихкоду.

Выгрузка справочника контрагентов на устройство из учетной системы

Процесс выгрузки справочника контрагентов из учетной системы на устройство описан в статьях:


- [Выгрузка \(Offline-обработка\)](#).
- [Устройства \(Online-обработка\)](#).

Загрузка справочников на устройство

Загрузка справочника на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. [Загрузка данных](#)).

6 Ед. измерения

В данном справочнике хранятся единицы измерения из классификатора, которые были выгружены на устройство.



По нажатию на символ  можно произвести поиск элемента справочника.

Выгрузка справочника ЕИ на устройство из учетной системы

Процесс выгрузки справочника единиц измерений из учетной системы на устройство описан в статьях:

- **Выгрузка** (**Offline**-обработка).
- **Устройства** (**Online**-обработка).

Загрузка справочников ЕИ на устройство

Загрузка справочника на устройство происходит в разделе **Загрузка данных** на вкладке **Прочее** (см. **Загрузка данных**).

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/spravochniki/>