

Основные настройки

Продукт	DMcloud
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmcloud/instruktsiya/gruppy-ustroystv/kartochka-gruppy-ustroystv/osnovnye-nastroyki/
Дата сборки	31.08.2026

Основные настройки

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Конкурентные лицензии
- 2: Двухфакторная авторизация в ПО
- 3: Время работы без синхронизации с DMcloud

Группа: Магазин №7 (ТЦ 1-эт)

Устройства | Основные настройки | Настройки Data Mobile | Настройки DM Доставка Pro | Сохранить

Описание: Дорри Рокэндстоунович

Плохой интернет: ☐

Конкурентные лицензии DataMobile: ☐

Запретить использование устройств с root: ☐

Двухфакторная авторизация в ПО: ☐

Автоматическое получение настроек: ☐

Кластер сервера: Пустое хранилище

Настройки группы устройств

В данном разделе возможно задать **Описание** для группы устройств, а так же изменить **Наименование**. Описание будет отображаться в общем списке групп устройств. Применение параметров происходит по кнопке **Сохранить**.

Для управления группой устройств предусмотрен ряд настроек:

- **Конкурентные лицензии DataMobile**
- **Запретить использование устройств с root**
- **Двухфакторная авторизация в ПО**
- **Автоматическое получение настроек** Параметр дублирует одноимённую настройку карточки устройств, только применяется для всех устройств текущей группы.
- **Плохой интернет** Параметр дублирует одноимённую настройку карточки устройств, только применяется для всех устройств текущей группы.
- **Кластер сервера** - привязка группы к кластеру сервера **DM Доставка Pro**

Полезные статьи

- [Настройки ПО](#) (настройки ПО "DM Доставка Pro" и выбор кластера сервера в группе устройств)
- [Автоматическое получение настроек](#) (описание параметра "Автоматическое получение настроек")
- [Плохой интернет](#) (описание параметра "Плохой интернет")

1 Конкурентные лицензии

С помощью функционала конкурентных лицензий осуществляется автоматическая привязка лицензий продукта **DataMobile** к устройствам, принадлежащих данной группе устройств.

The screenshot shows the DMcloud web interface. At the top, there's a navigation bar with 'DMcloud', 'Лицензии', 'Устройства', and 'Группы устройств'. On the right, there are icons for help, a document, 'DataMobile Сканпорт', and a user profile. The main content area is titled 'Группа' and contains a 'Настройки ПО' button. The 'Конкурентные лицензии DataMobile' section is active, showing a toggle switch turned on. Below it, there's a section for 'Время работы без синхронизации с DMcloud' with radio buttons for '1 день', '3 дня', '1 неделя', and '1 месяц' (selected). A dropdown menu shows 'По истечению срока действия работы без синхронизации с DMcloud'. Other settings include 'Запретить использование устройств с root' (off), 'Двухфакторная авторизация в ПО' (off), 'Автоматическое получение настроек' (off), 'Плохой интернет' (off), and 'Кластер сервера' (set to 'По умолчанию'). At the bottom right, there are 'Удалить' and 'Сохранить' buttons.

Для активации настройки переведите тумблер **Конкурентные лицензии DataMobile** в активное состояние, после чего появятся дополнительные поля ввода:

- **Приоритетная лицензия.**
- **Максимальное время неактивности устройства.**

Приоритетная лицензия

При нажатии на поле **Приоритетные лицензии** откроется всплывающее окно, где необходимо выбрать лицензию и модуль при его наличии.

Выбор типа лицензии и модулей

Выберите лицензию

СтандартСтандарт ProOnline LiteOnline

Выберите модули

МаркировкаRFID

Сбросить

Применить

При включенной настройке соблюдается следующая логика:

- Если к устройству не привязана ни одна лицензия, то к нему автоматически будет прикреплена свободная приоритетная лицензия с выбранным модулем.

Свободная лицензия - это лицензия, которая не привязана ни к одному из устройств.

- В случае, если приоритетная лицензия не указана, то к устройству привяжется лицензия с максимальным функционалом и всеми доступными модулями.
- В случае, если свободных лицензий нет, к устройству будет привязана лицензия с другого устройства, которое не было активно в течение заданного времени.

Максимальное время неактивности устройства

В поле **Максимальное время неактивности устройства** необходимо указать время, по истечению которого от устройства может быть отвязана лицензия для привязки к другому устройству.

2 Двухфакторная авторизация в ПО

Двухфакторная авторизация в ПО ?



Email

example@scanport.ru



При авторизации пользователя в ПО **DataMobile** на указанную почту будет отправлен код подтверждения, который необходимо ввести на устройстве. При пустом значении поля «Email» код будет отправлен на почту, привязанную к личному кабинету DMcloud.

Пример письма с кодом:



Авторизация в личном кабинете DMcloud




Для авторизации устройства AQ76C03B7C2EB69064 в ПО DataMobile введите указанный ниже код

4 9 8 3

 www.data-mobile.ru

 Support507@data-mobile.ru

 +7 (495) 981-90-78



3 Время работы без синхронизации с DMcloud

Время работы без синхронизации с DMcloud - срок действия лицензии для устройств с включенной функцией **Плохой интернет** без синхронизации с **DMcloud**.

Возможные параметры:

- 1 день
- 3 дня
- 1 неделя
- 1 месяц

См. статью [Карточка группы устройств](#).

Сброс лицензии

Если настройка **Сброс лицензии** активна, то после истечения времени, установленного в параметре **Время работы без синхронизации с DMcloud**, лицензия будет сброшена с устройства.

Время работы без синхронизации с DMcloud ?



1 день



3 дня



1 неделя



1 месяц

По истечению срока действия работы без синхронизации с DMcloud ^

Сброс лицензии ?



Автоматическое отключение настройки "Плохой интернет" ?



Автоматическое отключение настройки Плохой интернет

Если настройка **Автоматическое отключение настройки "Плохой интернет"** активна, то после истечения времени, установленного в параметре **Время работы без синхронизации с DMcloud**, настройка **Плохой интернет** на устройствах будет отключена.

<https://docs.data-mobile.ru/dmcloud/instruktsiya/gruppy-ustroystv/kartochka-gruppy-ustroystv/osnovnye-nastroyki/>