



Настройки

Продукт	DM.Доставка Pro
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/instruktsiya/1s/nastroyki/
Дата сборки	06.10.2026

Настройки

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Обмен
- 2: Справочники
 - 2.1: Выгрузка пользователей
- 3: Прочее
- 4: Автоматическая выгрузка
- 5: Автоматическая загрузка


В разделе **Настройки** настраивается обмен с сервером, возможно выгрузить справочники или произвести дополнительные настройки

Видеоинструкции

Видео: <https://rutube.ru/video/91ffflc547aafa729a1884a7ee6bd9ea/>

1 Обмен

В разделе **Обмен** настраивается обмен с сервером



В блоке **Настройки обмена** необходимо указать:

- **Код клиента** - код клиента **DMcloud**
- **Кластер** - токен для подключения к облачному серверу **Примечание!** Токен приходит при создании кластера или по отдельному запросу из личного кабинета DMcloud (подробнее см. [Сервер](#)).

Кнопка **Проверить обмен** - по нажатию произойдет запрос на сервер, и если данные введены верно, отобразится уведомление **Подключение прошло успешно!**

Полезные статьи

- [Сервер](#)

2 Справочники

На вкладке **Справочники** есть возможность выгрузки следующих справочников:

- Причины отмены
- Пользователи

Выгрузка производится по кнопкам **Выгрузка причин отмены** / **Выгрузка пользователей**

Также на этой вкладке можно указать атрибуты товаров **сами товары выгружаются с документами*

Документы

Карта

Настройки

О программе

Обмен

Справочники

Прочее

Справочники

Выгрузка причин отмены

Выгрузка пользователей

☒ Товары

Атрибут №1:

▼

×

Атрибут №2:

▼

×

Атрибут №3:

▼

×

Атрибут №4:

▼

×

Атрибут №5:

▼

×

Атрибут №6:

▼

×

Атрибут №7:

▼

×

Атрибут №8:

▼

×

Атрибут №9:

▼

×

Атрибут №10:

▼

×

2.1 Выгрузка пользователей

Для выгрузки пользователей в табличной части необходимо установить следующие параметры:

- Выбрать пользователя из типового справочника 1С "Пользователи".

- Заполнить обязательное поле **Штрихкод**, который будет запрашиваться у пользователя для входа в ПО.
- Заполнить обязательное поле **Пароль**, который будет запрашиваться у пользователя для входа в ПО.
- Установить права администратора для конкретного пользователя можно, используя параметр **Права администратора**. Права администратора требуются для входа в настройки мобильного приложения.
- Удалить конкретного пользователя с сервера можно, используя параметр **Удалить на сервере**.

☆ Пользователи

Пользователи добавляются по кнопке "Добавить", выгружаются по кнопке "Выгрузить"

Добавить

↑ ↓

Выгрузить

Получить

Очистить таблицу пользователей

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Удалить на сервере	Штрихкод	Пользователь	Пароль	Права администратора
☐	Ivan	Иванов Иван	123	☒
☐	Petr	Петров Петр	321	☐

Удалить всех пользователей

Пользователи выгружаются по кнопке **Выгрузить**.

На форме **Пользователи** также доступны кнопки:

- **Получить** - загружает список пользователей с сервера DM.Доставка Pro.
- **Очистить таблицу пользователей** - очищает табличную часть формы **Пользователи**.
- **Удалить всех пользователей** - удаляет всех пользователей на сервере.

Примечание

Пользователя можно удалить только в случае, если у него нет незавершенных документов.

3 Прочее

Данный раздел содержит следующие блоки настроек:

Общее

- **Включить отбор документов по текущей дате** - при активной настройке список документов сортируется по текущей дате.
- **Завершение подбора КМ в документе** - параметр позволяет, при внесении документа в базу, завершить подбор и проверку маркированной продукции в документе [Реализация товаров и услуг](#) (эмуляция нажатия кнопка "Завершить подбор")
- **Использовать полное наименование номенклатуры** - при активной настройке на устройстве будет отображаться наименование из реквизита **Наименование для печати** в карточке номенклатуры
- **Тип уведомления клиента о чеке** - если ККМ поддерживает передачу параметров отправки чеков, позволяет выбрать предпочтительный способ уведомления по смс или e-mail.
- **Выгружать с заказами контакты партнера** - контакты партнера будут выгружены с заказом, вместо данных контрагента.
- **Временная зона кластера** - неизменяемое поле, где отображается временная зона, используемая кластером (указывается в DMcloud)
- **Размер порции загрузки документов** - параметр регулирует количество документов, получаемой в одной порции документов с сервера - от 10-ти до 50-ти документов в порции
- **Запись полных КМ** - параметр для записи полных КМ (с криптохвостом) в [Пул кодов маркировки СУЗ](#) учетной системы
- **Изменение курьером товаров со скидками или в упаковках** - параметр позволяет наложить запрет на изменение строк товаров со скидками или с единицей измерения с коэффициентом при работе с документами доставки на устройстве

Общие

Включить отбор документов по текущей дате:	☐
Завершение подбора КМ в документе:	☐
Тип уведомления клиента о чеке:	Не уведомлять
Выгружать с заказами контакты партнера:	☐
Временная зона кластера:	GMT+3 (Московское время)
Вариант подключения:	Домен
Размер порции загрузки документов:	30 x
Запись полных КМ:	☐
Изменение курьером товаров со скидками или в упаковках:	Разрешить

Карта

Для просмотра маршрутов в обработке (см. [Карта](#)), есть возможность выбрать тип используемых карт.

- Поддерживается работа с сервисами: **Яндекс.Карты**, **Google.Карты** и **2GIS**.
- Для карт **Google** необходимо использовать ключ. Инструкция по получению ключа открывается по нажатию кнопки со знаком «?», справа от поля для ввода ключа.
- Кол-во дней детализации - диапазон дней до текущей даты, по которому будет отображаться информация на карте.

Карта

Использовать карту: ☐ Google ☒ Яндекс ☐ 2ГИС

Кол-во дней детализации:

Оплата

- **Касса по умолчанию, Касса ККМ по умолчанию, Эквайринговый терминал по умолчанию** – задаются для указания в документах, формируемых при внесении отчетов с устройств в базу.
- **Проверять признак расчета в интернете** – если у документа безналичной предоплаты есть признак оплаты через интернет (онлайн), то он будет передаваться в чек при оформлении документа
- **Создавать реализации** – на основании заказов создаёт документы реализации товаров и услуг, если они не были созданы ранее.
- **Не изменять исходный документ** – работает совместно с параметром «Создавать реализации», оставляет табличную часть исходного документа неизменной при его внесении в базу, фактические данные отображаются только в документе реализации
- **Использовать дату завершения заказа как дату реализации** – работает совместно с параметром «Создавать реализации», указывает дату оформления заказа с устройства, как дату реализации, для документа реализации.

Оплата

Использовать НДС: ☒ Из карточки номенклатуры ☐ Не использовать

Проверять признак расчета в интернете: ☐

Касса по умолчанию: ▾ 

Касса ККМ по умолчанию: ▾ 

Эквайринговый терминал по умолчанию: ▾ 

Создавать реализации: ☒ Не изменять исходный документ: ☐ Использовать дату завершения заказа как дату реализации: ☒

Оформление

В данном блоке можно настроить цветовую схему выделения заказов доставки по различным критериям (выполненные вовремя, не доставленные, просроченные).

Оформление

Выделять цветом выполненные вовремя заказы:	☒	Цвет:	Весенне-зеленый (SpringGreen)	...
Выделять цветом не доставленные заказы:	☒	Цвет:	Золотой (Gold)	...
Выделять цветом просроченные заказы:	☒	Цвет:	Оранжево-красный (OrangeRed)	...

Логирование

- **Использовать логирование действий на ТСД** - При включении настройки, будут записываться запросы ПО.
- **Каталог хранения логов** - в поле **Каталог хранения логов** необходимо указать сетевой каталог. Важно, чтобы он был доступен на сервере учетной системы.

Логирование

Использовать логирование действий на ТСД:	☒
Каталог хранения логов:	\ ...
Очищать папку логов каждые:	0 × дней (* 0 - не очищать)
Сохранять последние:	0 × записей логов (* 0 - не отслеживать)

4 Автоматическая выгрузка

Настройка **Автоматическая выгрузка** включает/отключает выгрузку документов, соответствующих заданным параметрам, из товароучетной системы на сервер.

Чтобы активировать функционал автоматической выгрузки, необходимо поставить флаг на соответствующем параметре

Условия автовыгрузки

Для настройки автоматической выгрузки определённых документов есть следующие параметры:

- **Разрешить выгрузку непроведенных документов** - при использовании опции на сервер будут выгружаться проведенные и непроведенные документы доставки.
- **Выгружать документы "Реализация товаров и услуг" как заказы** - при активации параметра будут выгружаться документы **Реализация товаров и услуг**, созданные на основании заказа и без документов-оснований. Если параметр не активен, будут выгружаться документы **Заказ клиента** и **Реализация товаров и услуг** без документов-оснований.
- **Период документов с** - будут выгружаться документы доставки, созданные с момента указанной даты.
- **Курьер** - документы доставки будут автоматически выгружаться на указанного пользователя. **Важно!** Рекомендуем в параметрах автовыгрузки указывать дату начала периода, от которого будут выгружаться документы, чтобы избежать выгрузки документов за весь период работы организации

Примечание! Документы, которые уже были загружены в базу или удалялись вручную с сервера, не будут повторно выгружаться функционалом автовыгрузки. Такие документы можно выгрузить на сервер вручную.

Дополнительные параметры выгрузки

Дополнительные параметры для автоматической выгрузки делятся на два типа ввода условий:

Упрощенный и Расширенный

Упрощенный ввод условий

Настройка позволяет задавать простые условия выгрузки документов по параметрам шапки и табличной части. Для добавления условия автовыгрузки нажмите на кнопку **Добавить**, выберите **Имя параметра**, **Условие** и **Значение параметра**.

✓ Дополнительные параметры выгрузки

Ввод условий:

Упрощенный | Расширенный

Параметры выгрузки (шапка)

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Вид документа	Имя параметра	Условие
РеализацияТоваровУслуг	Дата	Равно
ЗаказКлиента	АдресДоставки	Равно

Параметры выгрузки (таб. часть)

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Вид документа	Имя параметра
РеализацияТоваровУслуг	Склад

Расширенный ввод условий

В данном типе ввода условий пользователь сам сможет прописать более сложные условия на языке 1С

Пример расширенных параметров автовыгрузки:

✓ **Дополнительные параметры выгрузки**

Ввод условий: Настройка для документа:

Условия автовыгрузки (см. инструкцию):

```
И Документ1С.Контрагент = &Контрагент
И
(
    Документ1С.Склад = &Склад1
    ИЛИ
    Документ1С.Склад = &Склад2
)
И Документ1С.Проведен
И Документ1СТЧ.Номенклатура = &Номенклатура
```

Параметры выгрузки (шапка)

Вид документа	Имя параметра	Значение параметра
ЗаказКлиента	Контрагент	Алхимов А.А.
ЗаказКлиента	Склад1	Продуктовая база
ЗаказКлиента	Склад2	Центральный склад

Параметры выгрузки (таб. часть)

Вид документа	Имя параметра	Значение параметра
ЗаказКлиента	Номенклатура	Лимонад


Текст расширенных параметров автовыгрузки:

```
И Документ1С.Контрагент = &Контрагент
И
(
    Документ1С.Склад = &Склад1
    ИЛИ
    Документ1С.Склад = &Склад2
)
И Документ1С.Проведен
И Документ1СТЧ.Номенклатура = &Номенклатура
```

После ввода условий для переноса указанных параметров в табличные части необходимо нажать на кнопку **Пересчитать параметры**.

5 Автоматическая загрузка

Настройка **Автоматическая загрузка** включает/отключает автозагрузку завершённых на сервере документов в товароучетную систему



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing four tabs: 'Документы', 'Карта', 'Настройки', and 'О программе'. Below this, a sub-navigation bar contains five tabs: 'Обмен', 'Справочники', 'Автоматическая выгрузка', 'Автоматическая загрузка', and 'Прочее'. The 'Автоматическая загрузка' tab is currently selected. The main content area displays the text 'Автоматическая загрузка:' followed by an unchecked checkbox, which is highlighted with a yellow border.

Функционал активируется после установка флага на параметре **Автоматическая загрузка**

Условия автозагрузки

В учётную систему будут вноситься все завершённые или отменённые на сервере заказы, возвраты и поручения.

<https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/instruktsiya/1s/nastroyki/>